



راهنمای کارساز سامبا

ترجمه و تالیف:

مهندس محمود تقی زاده
مهندس آناهیتا فیروزی

ویرایش:

مهندس آرش معبدی
مهندس احسان کشتکاری

فهرست برگه

تقی زاده، محمود

راهنمای کارساز سامبا / ترجمه و تالیف محمود تقی زاده ، آناهیتا فیروزی.—تهران: شورای عالی اینفورماتیک

کشور، دبیرخانه، ۱۳۸۴.

اخص: مصور، جدول، نمودار.

ISBN: 964-96535-3-8

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا

۱. سامبا(فایل کامپیوتر). ۲. سیستمهای عامل(کامپیوتر). ۳. سیستم عامل لینوکس. الف. فیروزی، آناهیتا،-

مترجم. ب. شورای عالی اینفورماتیک کشور، دبیرخانه. ج. عنوان

۰۰۵/۴۴۷۶

QA ۷۶/۷۶/۹۴

۱۳۸۴

۲۶۶۷۴-۸۴

کتابخانه ملی ایران

راهنمای کارساز سامبا

ناشر: دبیرخانه شورای عالی اینفورماتیک

ترجمه و تالیف: مهندس محمود تقی زاده، مهندس آناهیتا فیروزی

ویراستار فنی: مهندس آرش معبدی

ویراستار ادبی: مهندس احسان کشتکاری

حروفچینی: سارا مکی

صفحه آرایی: محمد مهدی بزرگار

نظر چاپ: مریم مسعودی

طرح روی جلد: مهندس بهروز عبادی

چاپ و صحافی:

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال

کلیه حقوق، متعلق به شورای عالی اینفورماتیک می‌باشد. اجازه تکثیر، توزیع و یا تغییر این اثر تحت شرایط

اجازه نامه مستندات آزاد گنو (که توسط بنیاد نرم‌افزارهای آزاد تهیه گردیده) داده می‌شود.

شابک: ۹۶۴-۹۶۵۳۵-۳-۸

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شورای عالی انفورماتیک کشور



طرح ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز
(گنو/ لینوکس فارسی)

با هدایت علمی مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته
دانشگاه صنعتی شریف
و حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی

کلیه حقوق، متعلق به شورای عالی انفورماتیک می باشد.
اجازه تکثیر، توزیع و یا تغییر این اثر تحت شرایط اجازه نامه مستندات آزاد گنو (که
توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد تهیه گردیده) داده می شود.

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه در کشورهای دنیا شناخته شده است. رشد روزافزون این فناوری در کشورهای توسعه یافته، شکاف دیجیتال بین این کشورها و کشورهای در حال توسعه را افزایش می‌دهد.

یکی از حوزه‌هایی که در رشد فناوری اطلاعات در دنیا تاثیر بسزایی داشته، مقوله نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز است. جنبش نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز پس از ۲۰ سال تلاش برای آزادی نرم‌افزار در سراسر دنیا امروزه به رشد و بالندگی رسیده است و باعث پیشرفت و تحولی عمیق در حوزه فناوری اطلاعات شده است.

کشورهای اتحادیه اروپایی، چین، ژاپن، بزریل، آرژانتین، پرو، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان برنامه‌های مدونی برای بکارگیری و توسعه این نرم‌افزارها برای نیل به اهداف خود اعلام کردند، کسانی که به این نرم‌افزارها به دیده تردید می‌نگریستند، پی به اهمیت آن در سیاست‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات در کشورها بردند. این‌گونه سیاست‌گذاری نیازمند همکاری و هماهنگی ارکان مختلف دولت در راستای تحقق آنهاست.

در ایران نیز این حرکت جهانی در قالب طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز (گنو/لینوکس فارسی) از حدود سه سال قبل با کارفرمایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و مدیریت مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفتنه دانشگاه صنعتی شریف و حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی برای تولید جایگزین نرم‌افزارهای مهم و کاربردی داخل کشور بر مبنای بومی‌سازی نرم‌افزار آزاد و ایجاد تنوع نرم‌افزاری شروع شده است. این طرح بسترساز تولید سامانه عامل ملی کشور است که می‌تواند به خوبی به عنوان جایگزین سامانه‌عامل ویندوز استفاده شود. در حال حاضر با توجه به فعالیت انجام گرفته نسخه‌های اولیه جایگزین برای سامانه‌عامل، برنامه‌های دفتری و بانکهای اطلاعاتی تا حد خوبی انجام شده است، که این تلاش در جهت استقلال و خودکفایی کشور در صنعت نرم‌افزار قابل تقدیر است.

با توجه به جوان بودن این حرکت در کشور لزوم فرهنگ‌سازی و تولید محتويات آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک بر خود واجب می‌داند که تا حد امکان بستر لازم برای گسترش این فعالیت را آماده نماید. در همین راستا این شورا اقدام به تهیه مجموعه کتابهایی با عنوان «مجموعه نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز» – با پوشش دادن طیف کلی از مخاطبین این حوزه مانند مدیران، کارشناسان رسته فرابری داده‌ها، کاربران نهایی، دانشجویان، توسعه‌دهنگان و برنامه‌نویسان – نموده است که کتاب حاضر نیز از همین مجموعه است. امید است این مجموعه کتابها بتواند کمکی در جهت بالابردن آگاهی عمومی جامعه در حوزه نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز شود.

دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور

دی ۸۴

فهرست مطالب

۱	فصل اول: نحوه دریافت و نصب سامبا
۱	۱-۱- مقدمه و ساختار سامبا و نحوه نصب آن
۱	۲-۱- تنظیم سامبا
۲	۳-۱- ساختار کارساز سامبا
۳	۴-۱- بررسی صحت پرونده smb.conf با برنامه testparm
۳	۵-۱- استفاده از ابزار مبتنی بر وب swat برای تنظیم و مدیریت سامبا
۷	۶-۱- مشاهده لیست منابع مشترک روی سامبا
۸	۷-۱- دسترسی به منابع به اشتراک گذاشته شده
۹	۸-۱- چند نکته قابل ذکر
۹	۹-۱- برخی خطاهای معمول در راهانداری سامبا
۱۱	فصل دوم: مثالها
۱۱	۱-۲- مقدمه
۱۱	۲-۲- مثال ۱: راهاندازی یک کارساز سند (Document Server)
۱۲	۳-۲- مثال ۲: راهاندازی یک کارساز خواندن-نوشتن سند
۱۳	۴-۲- مثال ۳: راهاندازی یک کارساز چاپ
۱۴	۵-۲- مثال ۴: راهاندازی یک کارساز پرونده و جاپ امن
۱۷	۶-۲- مثال ۵: کارساز دامنه اعضا
۲۱	فصل سوم: حالتهای امنیتی در سامبا و انواع مختلف کارسازها
۲۱	۱-۳- مقدمه
۲۱	۲-۳- انواع کارسازها
۲۱	۳-۳- حالتهای امنیتی در سامبا
۲۲	۱-۳-۳- سطح امنیتی کاربر (user level security)
۲۲	۲-۳-۳- سطح امنیتی مشترک (share level security)
۲۳	۳-۳-۳- سطح امنیتی دامنه (domain level security)

۲۳	-۴-۳-۳ سطح امنیتی ADS (user level security)
۲۴	-۵-۳-۳ سطح امنیتی کارساز (user level security)
۲۵	فصل چهارم: کارسازهای خوداتکا (Stand-alone servers)
۲۵	-۱-۴ مقدمه
۲۶	-۲-۴ کارساز سند و کارساز چاپ مرکزی
۲۶	-۱-۲-۴ کارساز سند
۲۶	-۲-۲-۴ کارساز چاپ
۲۸	فصل پنجم: پایگاههای داده مربوط به اطلاعات حسابها
۲۸	-۱-۵ مقدمه
۲۹	-۲-۵ مزیت کلمات عبور رمز شده
۳۰	-۳-۵ مزیت کلمات عبور رمز نشده
۳۰	-۴-۵ تبدیل شناسه‌های کاربری ویندوز و لینوکس
۳۰	-۵-۵ ابزارهای مدیریت حساب
۳۰	-۱-۵-۵ دستور passwd
۳۱	-۲-۵-۵ دستور pdredit
۳۳	فصل ششم: کنترل دسترسی به پروندها و شاخه‌ها و منابع اشتراکی
۳۳	-۱-۶ مقدمه
۳۳	-۲-۶ کنترل دسترسی به سامانه پرونده
۳۳	-۳-۶ مقایسه سامانه پرونده NTFS و سامانه پرونده لینوکس
۳۵	-۴-۶ کنترل دسترسی به پروندها و شاخه‌ها
۳۶	-۵-۶ کنترل دسترسی به منابع اشتراکی
۳۶	-۱-۵-۶ کنترل بر اساس کاربر و گروه
۳۷	-۲-۵-۶ کنترل بر اساس مجوزهای پرونده، شاخه
۳۸	-۳-۵-۶ برخی کنترلهای دیگر
۳۸	-۶-۶ کنترل دسترسی روی منابع مشترک
۳۹	-۷-۶ مدیریت مجوزهای منابع مشترک در سامانه‌های عامل ویندوز و لینوکس

۳۹	Windows NT4 workstation /Server	-۱-۷-۶
۳۹	Windows 200x/xp	-۲-۷-۶
۴۰	Windows ACList and UNIX Interoperability	-۳-۷-۶
۴۰	مشاهده امنیت پرونده روی منابع مشترک سامبا	-۸-۶
۴۰	مشاهده پرونده مالکیت	-۹-۶
۴۰	مشاهده مجوزهای پرونده و شاخه‌ها	-۱۰-۶
۴۱	مجوزهای پرونده	-۱-۱۰-۶
۴۱	مجوزهای شاخه	-۲-۱۰-۶
۴۱	تصحیح یا تغییر مجوز پرونده یا شاخه	-۱۱-۶
۴۲	بررسی پارامتر mask در سامبا	-۱۲-۶
۴۳	فصل هفتم: امنیت در سامبا	
۴۳	مقدمه	-۱-۷
۴۳	استفاده از حفاظت مبتنی بر میزبان (host-based protection)	-۲-۷
۴۳	استفاده از حفاظت مبتنی بر کاربر (user-based protection)	-۳-۷
۴۴	استفاده از حفاظت مبتنی بر واسط (interface protection)	-۴-۷
۴۴	استفاده از دیواره آتش	-۵-۷
۴۴	استفاده از IPC\$ Share-Based Denials	-۶-۷
۴۵	NTLMv2 security	-۷-۷
۴۵	بروز رسانی سامبا	-۸-۷
۴۶	فصل هشتم: Classical Printing Support and CUPS	
۴۶	مقدمه	-۱-۸
۴۶	مقدمه فنی	-۲-۸
۴۷	مراحل پردازش چاپ از کارخواه به کارساز سامبا	-۳-۸
۴۷	پارامترهای مرتبط با تنظیمات چاپ در سامبا	-۴-۸
۴۸	تنظیمات ساده چاپ	-۵-۸
۴۸	استفاده از برنامه Testparm	-۶-۸

۵۰	- جزئیات بیشتر
۵۶	-۱- نصب نرم افزار راه اندازها در [print\$]
۵۶	-۲- ویژارد اضافه نمودن چاپگر
۵۷	Common UNIX Printing System (CUPS) -۸-۸
۵۸	-۱- مروری بر سامانه چاپ CUPS
۵۹	-۲- تنظیمات پایه ای CUPS
۶۰	-۳- تنظیمات پیچیده تر در CUPS
۶۱	-۹- استفاده از واسط وب
۶۱	-۱۰- استفاده از خط فرمان
۶۱	-۱۱- اضافه نمودن یک چاپگر
۶۲	-۲- حذف یک چاپگر
۶۲	-۳- راه اندازی و ایست یک چاپگر
۶۳	-۴- قبول یا رد یک کار مربوط به چاپگر
۶۳	-۱۱- تنظیم Quota روی چاپگر در CUPS
۶۳	-۱۱-۱- محدود نمودن کاربران برای دسترسی به یک چاپگر
۶۴	فصل نهم: استفاده از کاربران تعریف شده روی دامنه ویندوز
۶۴	-۱-۹- مقدمه
۶۵	-۲-۹- Winbind چگونه کار می کند؟
۶۵	-۳-۹- Microsoft Remote Procedure Calls
۶۶	-۴-۹- Name Service Switch (NSS)
۶۶	-۵-۹- Pluggable Authentication Modules
۶۷	-۶-۹- User and Group Allocation
۶۷	-۷-۹- Result Caching
۶۷	-۸-۹- نصب و تنظیم Winbind
۶۸	-۹-۹- تنظیم nsswitch.conf و winbind Libraries روی لینوکس
۶۸	-۱۰-۹- تنظیم smb.conf برای Winbind
۶۹	-۱۱-۹- اتصال کارساز سامبا به دامنه PDC

۷۰	PAM با winbind تنظیم - ۱۲-۹
۷۲	فنون پشتیبان‌گیری - ۱۳-۹
۷۲	backup PC - ۱-۱۳-۹
۷۳	Rsync - ۲-۱۳-۹
۷۳	Amanda - ۳-۱۳-۹
۷۳	BOBS: Browseable Online Backup System - ۴-۱۳-۹
۷۴	فصل دهم: مهاجرت از سامبا نسخه قدیمی به سامبا نسخه ۳
۷۴	- مقدمه ۱-۱۰
۷۴	- امکانات جدید در سامبای ۳ ۲-۱۰

فصل اول

نحوه دریافت و نصب سامبا

۱-۱- مقدمه و ساختار سامبا و چگونگی نصب آن

معمولًاً بسته^۱ سامبا در نسخه‌های ارائه شده توسط توزیع کنندگان لینوکس وجود دارد. برای استفاده از آن باید این بسته را روی بستر دلخواه خود نصب نمایی. همچنین می‌توان این بسته را از وب‌گاه سامبا در آدرس <<http://samba.org>>^۲ نیز به دست آورد. به همراه بسته سامبا، پرونده‌های کمکی و مستنداتی نیز برای راهنمایی نصب روی سامانه‌عامل وجود دارد که دارای جزئیات کافی برای نصب و تنظیم سامبا هستند. گاهی نیاز است که سامبا را از روی متن^۳ آن ترجمه کرد که در فصل مربوط به آن به تفصیل آورده شده است. توجه کنید که معمولًاً آخرین نسخه سامبا در وب‌گاه آن وجود دارد. برای شروع کار ابتدا باید از نصب سامبا روی سامانه‌عامل مطمئن شوید.

سامبا شامل سه بسته است:

۱. samba-common: که شامل پرونده‌های مورد نیاز کارساز و کارخواه است.

۲. samba-server: که نسخه کارساز سامبا است.

۳. samba-client: که شامل برنامه‌های smbprint و smbmount و smbclient و مستندات مربوط به آنان است.

برای نصب باید به شاخه شامل بسته بروید و سپس دستور زیر را وارد کنید:

```
# rpm -Uvh samba-*.*.rpm
```

با وارد کردن دستور فوق هر دو بسته کارساز و کارخواه نصب خواهند شد. در صورتی که فقط مایل به نصب کارخواه سامبا باشید باید دستور زیر را استفاده کنید:

```
# rpm -Uvh samba-common-*.*.rpm samba-client-*.*.rpm
```

در صورت عدم دریافت پیغام خطای بسته سامبا روی سامانه‌عامل شما نصب شده است. حالا باید به تنظیم آن پردازید.

۱-۲- تنظیم سامبا

کلیه تنظیمات مربوط به سامبا در پرونده smb.conf ذخیره شده است. این پرونده معمولًاً در مسیر /etc/samba/smb.conf و یا /usr/local/lib/samba/smb.conf قرار دارد. بسته به نظر خودتان می‌توانید این پرونده را دستی ویرایش کنید و یا اینکه از ابزارهایی مانند واسط مبتنی بر وب SWAT و یا linuxconf که برای این کار فراهم شده است، استفاده نمایید. توضیحات لازم در مورد این ابزارها در پایان فصل به طور کامل آورده شده است.

شكل پرونده smb.conf مانند پرونده‌های قدیمی ini. در ویندوز ۳، ۱، ۰ است. این پرونده دارای قسمتهای ۳ مختلفی است و با قرارگرفتن نام هر بخش درون علامت "[]" در یک خط جدید شروع می‌شود. هر بخش معرف یک منبع به اشتراک گذاشته شده روی کارساز سامبا است و شامل تنظیمات

¹ Package

² Source

³ Section

مربوط به همان بخش است. بخش "global" در پرونده تنظیمات یک بخش ویژه و خاصی است که شامل تمام تنظیماتی است که روی کل کارساز سامبا اعمال می‌شود و مربوط به یک منبع به اشتراک گذاشته شده مجزا نمی‌باشد. در مثال زیر یک پرونده بسیار ساده و کوچک از smb.conf را مشاهده می‌کنید:

```
[global]
Workgroup = WKG
Netbios name = MYNAME
[share1]
Path = /tmp
[share2]
Path = /my_share_folder
Comment = some random files
```

همانطور که در مثال نیز می‌بینید، دو منبع به نامهای share1 و share2 معرفی شده‌اند و مسیر آنها نیز در پارامتر Path مشخص شده است. در واقع برای به اشتراک گذاشتن یک منبع روی سامبا کافیست مانند مثال فوق ابتدا نام و سپس دیگر مشخصات آن را در پرونده smb.conf وارد نمایید. البته این فقط ابتدای کار است. برای تنظیمات دقیق‌تر باید به پارامترهای دیگری که بعداً توضیح داده می‌شود دقت نمود.

۱-۳- ساختار کارساز سامبا

سامبا شامل سه دایمون^۱ است. هر دایمون در لینوکس، یک برنامه کاربردی است که در پس زمینه^۲ سامانه‌عامل اجرا می‌شود و خدماتی را فراهم می‌کند. این خدمات می‌توانند خدمات وب باشد که کارساز آن در لینوکس Apache است و در آن صورت دایمون آن httpd خواهد بود. کارساز سامبا نیز شامل سه دایمون است که وجود دوتای آنها برای یک کارساز سامبا الزامی است:

nmbd: این دایمون تمام درخواستهای مربوط به Name Resolution و Name Registration را مدیریت می‌کند و با وجود آن کارخواهها می‌توانند به کارسازها و منابع مشترک آنها دسترسی بیندازند. این دایمون به عنوان WINS Server نیز می‌تواند عمل کند و تبدیل NetBIOSName به آدرس IP را انجام دهد. علاوه بر این، nmbd تمام پروتکلهای مبتنی بر UDP را اداره کرده و باید در ابتدای کار سامبا اجرا شود.

smbd: این دایمون نیز تمام خدمات مبتنی بر TCP/IP را مدیریت می‌کند. همچنین کلیه کارهای مربوط به احراز هویت^۳ محلی کارخواهها را در صورت نیاز انجام می‌دهد و دسترسی به منابع مشترک را فراهم می‌کند. smbд باید بالافصله بعد از nmbd اجرا شود.

¹ Daemon

² Background

³ Authentication

winbindd: وقتی سامبا عضوی در ویندوز NT4 و یا دامنه^۱ ADS است، این دایمون باید اجرا شود. همچنین هنگامیکه سامبا یک ارتباط قابل اعتماد^۲ با دامنه دیگری دارد، باید این دایمون در حال اجرا باشد. winbindd پرونده smb.conf را برای وجود دو پارامتر uid و gid idmap می کند. اگر این دو پارامتر در پرونده پیدا نشود، winbindd اصلاً اجرا نمی شود. جزئیات کار winbindd به طور کامل در فصلهای بعد آورده شده است.

۱-۴- بررسی صحت پرونده smb.conf با برنامه testparm

هر بار که در پرونده smb.conf تغییری داده می شود، بررسی درستی محتويات پرونده smb.conf بعد از اعمال تغییرات در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با برنامه testparm می توان از صحت این پرونده مطلع شد. مثال زیر را در نظر بگیرید:

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
[homes]
guest ok = no
read only = no
```

در این مثال یک منبع به نام homes به اشتراک گذاشته شده است. در مورد پارامترهای به کار رفته در آن در فصلهای بعدی توضیح خواهیم داد. اما برای اطمینان از صحت تنظیمات به کار رفته در آن باید دستور زیر را وارد نمائید:

```
# testparm /etc/samba/smb.conf
```

اگر هیچ مشکلی در پرونده تنظیمات نباشد و testparm به درستی اجرا شود، این برنامه ابتدا پیغامی مبنی بر صحیح بودن پرمیشن می دهد و سپس لیست منابعی که به اشتراک گذاشته شده است و در پرونده تعیین گردیده، نشان می دهد. نحوه کار testparm به این صورت است که پرونده smb.conf را به دقت تجزیه و تحلیل می کند^۳ و پارامترهای ناشناس و یا خطاهای نحوی^۴ را گزارش می کند. بنابراین اکیداً توصیه می شود بعد از هر گونه تغییر در پرونده smb.conf، برنامه testparm را اجرا نمایید و از صحیح بودن پرونده اطمینان حاصل نمایید.

۱-۵- استفاده از ابزار مبتنی بر وب SWAT برای تنظیم و مدیریت سامبا

به غیر از تنظیم دستی پرونده smb.conf، ابزار گرافیکی نیز به نام SWAT وجود دارد. معمولاً SWAT در بسته سامبا وجود دارد، اما ممکن است به صورت یک بسته جدا نیز ارائه شود. توضیحاتی درباره SWAT در مستندات بستر مورد استفاده آورده شده است. (به^{*} [/usr/doc/samba](#) مراجعه شود). همچنین در وب گاه www.samba.org/doc نیز توضیحاتی درباره این پرونده داده شده است. برای

¹ Active Directory Server Domain

² Trust Relationship


³ Parse

⁴ syntax


استفاده از این ابزار باید ابتدا آن را نصب نمایید (چون معمولاً این بسته به صورت پیشفرض نصب نمی‌شود) سپس در محیط shell مربوط به بستر خود، دستور زیر را وارد نمایید:

```
# setup
```

با وارد نمودن دستور فوق؛ یک ویزارد گرافیکی مانند زیر مشاهده می‌کنید. دقت کنید که در اینجا از بستر RedHat 9.0 استفاده شده و ممکن است در بسترها مختلف در جزئیات، کمی تفاوت باشد.



را انتخاب کرده و سپس در لیست، مقابل swat را علامت بزنید:



حال باید خدمت xinetd را مجدد راهاندازی کنید: (در بعضی بسترهای ممکن است این خدمت به نام inetd باشد).

```
# service xinetd restart
```

برای شروع کار با SWAT، ابتدا باید مرورگر مورد نظر خود را باز کنید و آدرس <http://localhost:901> را تایپ نمایید. می‌توان localhost را با نام رایانه‌ای که سامبا روی آن در حال اجراست، جایگزین کرد. بعد از این که آدرس را وارد نمودید، یک اعلان برای ورود مشاهده خواهد نمود. در اینجا باید نام کاربر و کلمه عبور صحیح را وارد نمایید. با کاربر root می‌توان، تمام تغییرات ممکن را انجام داد. ولی اگر با یک کاربر عادی وارد شوید، فقط می‌توانید تنظیمات را مشاهده کنید و تنها تغییری که می‌توانید بدھید کلمه عبور همان کاربر خواهد بود. تفاوت کاربر root و یک کاربر عادی در دو شکل بعدی نشان داده شده است:

¹ Login

Samba Web Administration Tool - Mozilla

File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help

Back Forward Reload Stop http://localhost:901/

Home Bookmarks Red Hat Network Support Shop Products Training



HOME **GLOBALS** **SHARES** **PRINTERS** **WIZARD** **STATUS** **VIEW** **PASSWORD**

Welcome to SWAT!

Please choose a configuration action using one of the above buttons

Samba Documentation

- **Daemons**
 - [smbd](#) - the SMB daemon
 - [nmbd](#) - the NetBIOS nameserver
 - [winbindd](#) - the winbind daemon
- **Configuration Files**
 - [smb.conf](#) - the main Samba configuration file

صفحه تنظیمات SWAT با کاربر root

Samba Web Administration Tool - Mozilla

File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help

Back Forward Reload Stop http://localhost:901/

Home Bookmarks Red Hat Network Support Shop Products Training



Logged in as **anahita**

HOME **STATUS** **VIEW** **PASSWORD**

Welcome to SWAT!

Please choose a configuration action using one of the above buttons

Samba Documentation

- **Daemons**
 - [smbd](#) - the SMB daemon

صفحه تنظیمات SWAT با کاربر عادی

به تفاوت‌های بالای صفحه‌ها دقت نمایید. با استفاده از این محیط گرافیکی به راحتی می‌توانید تمام تنظیمات سامبا را انجام دهید. همچنین از اینجا به صفحات کمکی نیز دسترسی دارید. SWAT از روی هر ماشینی که از نظر آدرس IP با رایانه کارساز سامبا در یک شبکه است، می‌تواند اجرا شود و مورد استفاده قرار بگیرد. اما در این صورت باید مراقب مسائل امنیتی مثل استراق سمع^۱ کلمه‌عبور از روی شبکه باشید. به منظور داشتن امنیت بیشتر هنگام مدیریت سامبا از راه دور، می‌توان آن را تحت SSL اجرا نمود. برای این کار کافی است مراحل زیر را طی کنید:

OpenSSL را نصب نمایید.

یک گواهینامه^۲ و یک کلید خصوصی^۳ تولید کنید:

```
# /usr/bin/openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -config \
/usr/share/doc/packages/stunnel/stunnel.cnf \
-out /etc/stunnel/stunnel.pem -keyout /etc/stunnel/stunnel.pem
```

Swat را از (inetd) حذف نمایید.

خدمت stunnel را راه اندازی کنید.

```
# stunnel -p /etc/stunnel/stunnel.pem -d 901 \
-l /usr/local/samba/bin/swat swat
```

بعد از انجام مراحل فوق به مرورگر خود رفته و سپس آدرس زیر را وارد نمایید:

```
<https://localhost:901>
```

گواهینامه را قبول نموده و سپس اتصال SSL شما برقرار خواهد شد.

۱- مشاهده لیست منابع مشترک روی سامبا

بعد از آنکه توانستید یک کارساز سامبا را به طور خیلی ساده تنظیم کنید، باید بتوانید لیست منابع مشترک را روی آن مشاهده نمایید. همانطور که می‌دانید، کارخواه سامبا می‌تواند یا ویندوزی باشد و یا لینوکسی. برای مشاهده لیست منابع به اشتراک گذاشته شده از روی یک کارخواه تحت لینوکس باید دستور زیر را وارد نمایید:

```
$ smbclient -L yourhostname
```

که در آن yourhostname نام کارساز سامبا است. با وارد نمودن این دستور باید لیست تمام منابع به اشتراک گذاشته شده روی کارساز را مشاهده کنید. اگر این مورد انجام نشد، حتماً در تنظیمات اشتباهی رخ داده است. از این روش می‌توان برای دیدن منابع مشترک روی کارسازهای دیگر مانند ویندوز ۲۰۰۰ نیز استفاده کرد.

توجه کنید که اگر در پرونده تنظیم، پارامتر security را طوری تنظیم کرده باشید که نیاز به تصدیق اصالت باشد در آن صورت یک پیغام جهت وارد کردن کلمه‌عبور به شما داده می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که شما کارساز سامبا را مجبور کنید بدون درخواست کلمه‌عبور، لیست را نشان دهید:

¹ Sniff

² Certificate

³ Private Key

```
$ smbclient -L yourhostname -N
```

در کارخواهها تحت ویندوز نیز با دستور net share می‌توان لیست منابع مشترک را دید.

- ۱- دسترسی به منابع به اشتراک گذاشته شده
کارخواهها در لینوکس به دو صورت می‌توانند به این منابع مشترک دسترسی داشته باشند:
▪ توسط برنامه smbclient که درواقع یک دسترسی مانند FTP به منابع را فراهم می‌کند.

مثال :

```
$ smbclient //yourhostname/aservice
```

به این نوع دسترسی، دسترسی محلی^۱ گویند. yourhostname نام کامپیوتری است که smbd روی آن نصب شده است و aservice نام هر منبع به اشتراک گذاشته شده است. مثال:

```
$ smbclient //bambi/fred
```

در مثال فوق، نام کامپیوتر کارساز bambi و نام منبع مشترک fred است.
▪ توسط دستور smbmount که به کاربران اجازه می‌دهد یک سامانه پرونده مشترک، مانند سامانه‌های پرونده محلی، سوار^۲ کنند:

```
$ smbmount //server/Share /mount-point
```

به این نوع دسترسی نیز دسترسی از راه دور^۳ گفته می‌شود.
کارساز سامبا باید در لیست شمایلهای موجود در Network Neighborhood روی تمام کارخواه‌های تحت ویندوز که در زیر شبکه^۴ خودش هستند، دیده شود. بنابراین سعی کنید آن را از روی یک کارخواه دلخواه جستجو کنید و یا این که آن را سوار نمایید. در ویندوز با استفاده از دستور net use می‌توان منابع مشترک را سوار کرد:

```
C:\> net use I: \\yourhostname\aservices  
C:\> net use lpt1: \\servername\spoolservice  
C:\> print filename
```

برای چاپ:

نکته: برنامه printtool اجازه دسترسی به چاپگرهای مشترک سامبا را از روی کارخواههای لینوکس فراهم می‌کند.

¹ Local

² Mount

³ Remote

⁴ Subnet

۱-۸- چند نکته قابل ذکر

بعد از تنظیم سامبا باید خدمت آن را راه اندازی کنیم. این کار باید طبق دستورات هر بستر انجام شود. مثلاً در نسخه RedHat از لینوکس می‌توانید به صورت زیر عمل نمایید:
چون دستنوشته^۱ مربوط به مدیریت سامبا در /etc/rc.d/init.d/smb /قرار دارد، باید برای راهاندازی، ایست و پی بردن به وضعیت خدمت سامبا دستورات زیر را اجرا کنید:

```
# /etc/rc.d/init.d/smb start  
# /etc/rc.d/init.d/smb stop  
# /etc/rc.d/init.d/smb status
```

تمام مسائل مربوط به راه اندازی و ایست خدمت سامبا در پرونده مربوط به log های سامانه، ثبت می‌شود. پرونده ثبت رخدادهای سامانه در مسیر var/log/messages قرار دارد. اما علاوه بر آن، سامبا یک پرونده ثبت رخداد مخصوص به خود نیز دارد که مسیر آن در پرونده smb.conf در پارامتر Log file مشخص شده است. هر چند معمولاً این پرونده در مسیر var/log/samba /قرار دارد. اگر سامبا به درستی عمل نکرد، پرونده ثبت رخداد سامبا را برسی نمایید. معمولاً اکثر مشکلات مربوط به سامبا با مشاهده این پرونده و پیغامهای آن حل می‌شود.

تعداد زیاد فرآیند smbd

همان طور که گفته شد، nmbd دائمون مربوط به Name Server است. اگر سامبا به عنوان WINS Server عمل نکند، فقط یک فرآیند nmbd روی سامانه شما در حال اجراست، در غیر این صورت، یعنی اگر سامبا بخواهد WINS Server هم باشد باید دو فرآیند nmbd در حال اجرا داشته باشید که یکی برای مدیریت درخواستهای WINS اختصاص یابد. اما از طرف دیگر smbd باید تمام درخواستهای اتصال به دائمون را اداره کند. برای این کار، smbd به ازای هر اتصال کارخواه یک فرآیند جدید ایجاد می‌کند. در واقع برای هر اتصال کارخواه باید یک برنامه smbd مخصوص به آن فعال باشد و به آن پاسخ دهد. بنابراین ممکن است در یک زمان تعداد زیادی فرآیند smbd دیده شود.

۱-۹- بعضی خطاهای معمول در راه اندازی سامبا

پیغام خطای "open-oplock-ipc"

شاید این پیغام خطأ در هنگام شروع فرآیند smbd در پرونده ثبت رخداد به صورت زیر مشاهده شود:

```
open-oplock-ipc : Failed to get local UDP socket for address 100007f.
```

Error was connot assign requested .

درصورت مشاهده این خطأ، احتمالاً کارت شبکه^۲ شما به درستی کار نمی‌کند. باید مطمئن شوید که آن را درست تنظیم کرده‌اید.

¹ Script

² Loopback

■ پیام خطای "The network name connot be found"

خطای فوق می‌تواند ناشی از یکی از این موارد باشد:

- در پرونده smb.conf مسیری را که برای منبع به اشتراک گذاشته شده تعیین گردیده، وجود ندارد.
- با کاربری سعی در دسترسی به منابع مشترک دارید که مجوزهای کافی برای استفاده در آن مسیر را ندارد. (در واقع برای استفاده از یک منبع مشترک توسط یک کاربر، آن کاربر باید دارای مجوزهای خواندن و اجرا باشد).
- سعی در دسترسی به منبع مشترکی را دارید که اصلاً وجود ندارد.

فصل دوم

مثالها

۱-۲ - مقدمه

در این بخش سعی می‌کنیم مثالهایی از تنظیم سامبا برای کارهای مختلف به منظور روش‌تر شدن مطلب بیاوریم. مثالهای ذکر شده از ساده به مشکل طرح شده‌اند و در هر مورد تمام تغییرات و تنظیماتی که باید انجام شود، نیز بیان شده است. توجه داشته باشید که مثالهای این بخش صرفاً برای آشنایی بیشتر با سامبا مطرح شده و برای تنظیمات پیشرفته باید مطالب بیشتری بیان شود که در فصلهای آینده به آنها خواهیم پرداخت. نکته دیگر اینکه، تمرکز اصلی در مثالها فقط روی سامبا است و هیچ توجهی به بستر خاصی مدنظر نبوده است. قبل از پرداختن به مثالها، از نصب صحیح سامبا اطمینان حاصل کنید.

۲-۱: راه اندازی یک کارساز سند^۱

می‌خواهیم یک پرونده کارساز داشته باشیم که تمام کاربران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

شرایط این محیط به اشتراک گذاشته شده به صورت زیر است:

نام منبع مشترک export/ را انتخاب کرده‌ایم.

صاحب پرونده کاربری به نام jack Baumbach است که نام کاربری آن jackb و کلمه عبورش m0r3paln است.

برای ایجاد این کارساز باید مراحل زیر را انجام دهید:

کاربر مورد نظر را به سامانه اضافه کنید. به طوری که شاخه home آن نیز ایجاد شود:

useradd -c "Jack Baumbach" -m -g users -p m0r3plan jackb

شاخه /export را ایجاد نمایید و مجوزهای آن را تنظیم کنید. همچنین صاحب آن را باید مشخص نمایید:

```
# mkdir /export  
# chmod u+rwx , g+rx , o+rx /export  
# chown jackb.users /export
```

کلیه پروندهایی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید به شاخه /export/ کپی نمایید.

پرونده smb.conf را مطابق زیر تغییر دهید:

```
# Global parameters  
[global]  
workgroup = MIDEARTH  
netbios name = HOBBIT  
security = share  
[data]  
comment = Data
```

¹ Document Server

```
path = /export  
read only = yes  
guest ok = yes
```

testparm

پرونده smb.conf را با برنامه testparm آزمایش کنید:

```
بعد از اجرای testparm ممکن است پیغام‌های خطایی ظاهر شود. تا از اجرای صحیح و  
گرفتن نتیجه‌ای بدون خطا مطمئن نشده‌اید، ادامه ندهید. خروجی testparm باید شیوه زیر باشد:  
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf  
Processing section “[data]”  
Loaded services file ok  
Server role : Role_STANDALONE  
Press Enter to see a dump of your service definitions  
[press enter]  
#Global parameters  
[global]  
Workgrup = MIDEARTH  
netbios name = HOBBIT  
security = share  
[data]  
comment = Data  
path = /export  
read only = yes  
guest ok = yes
```

با دستورات مناسب بستر مورد استفاده، خدمت سامبا را راه اندازی کنید.

کارخواه تحت ویندوز خود را به گروه کاری^۱ مشخص شده (در اینجا MIDEARTH) متصل نمایید و نام آن را به ROBBINS تنظیم کنید. آن را مجدداً راهاندازی کرده و کمی منتظر بمانید. سپس مرورگر ویندوز خود را باز نموده و به قسمت Network Neighborhood بروید. در آنجا باید ماشین HOBBIT را مشاهده نمایید. با فشار روی شمایل آن، می‌توانید داده‌های به اشتراک گذاشته شده روی آن را مشاهده کنید. در آنجا شاخه export/ قابل مشاهده خواهد بود.

۲-۳-۲: راه اندازی یک کارساز خواندن-نوشتن سند^۲:

این مثال کمی پیشرفته‌تر از مثال قبلی است. تفاوت در اینجاست که دسترسی به منابع مشترک فقط از طریق یک کاربر خاص و گروهی که آن کاربر به آن متعلق است امکان‌پذیر خواهد بود. برای این کار باید آن کاربر مثلاً همان Jackb در مثال قبلی را به پرونده smbpasswd اضافه کنیم. پس ابتدا دستورات زیر را وارد نمایید:

¹ Workgroup

² Read-write Document Server

```
# smbpasswd -a Jackb
New SMB password : m03paln
Retype new SMB password : m03paln
Added user Jackb.
```

سپس پرونده smb.conf را به صورت زیر اصلاح کنید:

```
# Global parameters
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = HOBBIT
security = SHARE
[data]
comment = Data
path = /export
force user = Jackb
force group = users
read only = No
guest ok = yes
```

همانطور که مشاهده می‌کنید با استفاده از پارامترهای force user و guest ok و force group دسترسی به پرونده کارساز را محدود کرده‌ایم.

۲-۴- مثال ۳: راه اندازی یک کارساز چاپ

ساده‌ترین کارساز چاپ هم به نصب نرمافزار راهانداز صحیح چاپگر روی ایستگاههای کاری تحت ویندوز نیاز دارد. کارساز چاپ در واقع طوری طراحی شده است که تمام کارهای مربوط به چاپ را spooler می‌فرستد و spooler نیز باید طوری تنظیم شده باشد که این کارها را به نوبت به چاپگر ارسال کند، بدون اینکه کمترین فرآیندی یا فیلتری روی آنها انجام دهد. در این مثال به بررسی ویژارد مربوط به اضافه کردن چاپگر نمی‌پردازیم. برای داشتن یک کارساز چاپ ساده باید پرونده smb.conf را به صورت زیر تنظیم نمائیم:

```
# Global parameters
[global]
Workgroup = MIDEARTH
netbios name = LUTIEN
security = Share
printcap name = cups
disable spools = yes
show add printer wizard = No
printing = cups
[data]
comment =All printers
path = /var/spool/samba
guest ok = yes
```

```
printable = yes  
use client driver = yes  
browseable = No
```

مثال فوق یک مثال خیلی ساده و شاید کمی غیر واقعی است. اما کار چاپ را انجام می‌دهد. در ضمن شما باید مطمئن شوید که شاخه /var/spool/samba همان طور که انتظار دارید ظرفیت پذیرش کارهای چاپ و مجوزهای لازم برای این کار را دارد. برای این منظور باید به صورت زیر عمل نمائید:

شاخه مورد نظر باید تحت مالکیت superuser یا همان root باشد. هم گروه آن و هم کاربر آن:

```
# chown root.root /var/spool/samba
```

مجوزهای شاخه باید برای همه به صورت read-write با تنظیم sticky-bit باشد:

```
# chmod a+rwx TX /var/spool/samba
```

۴-۵-۲- مثال ۴: راه اندازی یک کارساز پرونده و چاپ امن
در اینجا یک مثال پیچیده‌تر می‌کنیم. کارساز جدید یک محیط ذخیره داده خواهد بود که فقط کاربران احرازهای شده (مثل کاربران محلی سامانه) می‌توانند پرونده‌هایی را در آن ذخیره کنند؛ مثل یک home directory در ضمن یک چاپگری خواهیم داشت که باید برای تمام کاربران قابل دسترسی باشد. کاربران این محیط فرضی jack Baumbach و Amed Sehkah Mary Orville هستند و هر کدام یک کلمه عبور برای خود دارند. مدیر چاپ و محیط ذخیره داده نیز کاربر Mary خواهد بود. سطح امنیت را روی سطح امنیتی کاربر - که همان پیش‌فرض است - می‌گذاریم. سپس کارهای زیر را انجام می‌دهیم:

کاربران را به صورت زیر به سامانه عامل اضافه می‌کنیم:

```
# useradd -c "Jack Bumbach" -m -g users -p m0r3paln Jackb  
# useradd -c "Mary orville" -m -g users -p secret maryo  
# useradd -c "Amed sehkah" -m -g users -p secret ameds
```

پرونده smb.conf را به صورت زیر تنظیم می‌کنیم:

```
# Global parameters  
[global]  
workgroup = MIDEARTH  
netbios name = OLORIN  
printcap name = cups  
disable spools = yes  
show add printer wizard = No  
printing = cups  
[data]
```

```

comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
browsable = No
[ public]
comment = Data
path = /export
force user = maryo
force group = users
guest ok = yes
[ printers]
comment = All printers
path = /var/spool/samba
printer admin = root,, maryo
create mask = 0600
guest ok = yes
printable = yes
use client driver = yes
browsable = No

```

اضافه کردن کاربران مورد نظر به پایگاه داده کلمات عبور ویندوز:

```

# smbpasswd -a root
password = Bigsecret
# smbpasswd -a Jackb
password = m0r3paln
# smbpasswd -a maryo
password = secret
# smbpasswd -a ameds
password = mysecret

```

با دستورات مناسب سامبا را راه اندازی کنید:

```

# nmbd; smbd;
# mkdir /export
# chown maryo.users /export
# chmod u=rwx, g=rwx, o=rwx /export

```

تنظیم شاخه : /export

بررسی کنید که آیا سامبا به درستی در حال اجراست یا خیر:

```
# smbclient -L localhost -U %  
  
Domain=[MIDEARTH] OS=[UNIX] Server=[Samba-3.0.0]  
  
Sharename      Type      Comment  
-----  
public         Disk      Data  
IPC$           IPC       IPC Service (Samba-3.0.0)  
ADMIN$          IPC       IPC Service (Samba-3.0.0)  
hplj4          Printer   hplj4  
  
Server          Comment  
-----  
OLORIN          Samba-3.0.0  
  
Workgroup  
-----  
MIDEARTH        OLORIN
```

با کاربر maryo به ماشین OROLIN وصل شوید:

```
# smbclient //oroline/maryo -Umaryo% secret  
  
OS=[UNIX] Server=[Samba-3.0.0]  
smb: \> dir  
.  
..  
Documents  
DOCWORK  
OpenOffice.org  
.bashrc  
.netscape6  
.mozilla  
.kermrc  
.acrobat  
  
smb: \> q
```

۲-۶- مثال ۵: کارساز دامنه اعضا^۱

در یک اداره با شرکت حسابداری می‌خواهیم یک نرم‌افزار به نام SpytFall -که به خاطر محدودیت مجاز- فقط روی یک کارساز نصب و در حال اجراست روی یک کارساز کاربردی^۲ مرکزی قرار بگیرد. مدیر بخش نیز کاربر maryo است. تمام کارمندان باید یک شاخه home و امکان چاپ را داشته باشند. در ضمن سامانه حسابداری تنها یک کارساز به نام valinor خواهد داشت و اطلاعات کاربران نیز روی کنترل کننده دامنه قرار دارد و زیر نظر آن چاپ می‌شود. برای تنظیم و راهاندازی این کارساز باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

هیچ کاربری را به کارساز لینوکس اضافه نکنید، زیرا تمام این کارها بر عهده دامنه مرکزی خواهد بود.

پرونده smb.conf را به صورت زیر تنظیم کنیم:

```
[global]
workgroup = MIDEARTH
netbios name = VALINOR
security = DOMAIN
printcap name = cups
disable spools = yes
show add printer wizard = No
idmap uid = 15000-20000
idmap gid = 15000-20000
winbind separator =
winbind use default Domain = yes
use send file = yes
printinf = cups
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
read only = No
browseable = No
```

¹ Domain Member Server

² Application Server

```

[ spytfull ]
comment = Accounting Application only
path = /export/spytfull
valid users = @ Accounts
admin users = maryo
read only = yes

[ public]
comment = Data
path = /export/ public
read only = No

[ printers]
comment = All printers
path = /var/spool/samba
printer admin = root , maryo
create mask = 0600
guest ok = yes
printable = yes
use client driver = yes
browseable = No

```

باید با دامنه مربوطه اتصال^۱ حاصل کنید (توجه کنید که حتماً این مرحله کامل شود، سپس خدمت^۲ سامبا را راه اندازی کنید).

```
# net rpc join -U root% 'bigsecret'
```

Joined domain MIDEARTH.

از غیر فعال بودن دایمون nsqd روی سامانه‌ای که winbind روی آن تنظیم شده و در حال اجرای مطمئن شوید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید آن است که نسبت به نسخه سامبای مورد استفاده، دستور ملحق شدن به یک دامنه ممکن است متفاوت باشد. در این مورد در بخش‌های بعدی به تفصیل صحبت خواهد شد.

¹ Join

² Service

خدمت سامبا را راه اندازی کنید.

باید پرونده /etc/nsswitch.conf را ویرایش کنید و تغییرات زیر را در آن بدهید، این تغییرات به منظور انجام عمل تطبیق^۱ نام گروه و کاربر در winbind است.

passwd: files winbind

group: files winbind

hosts: files dns winbind

باید یک کلمه عبور برای استفاده wbinfo اختصاص دهید:

```
# wbinfo --set-auth-user=root%' bigsecret'
```

با اجرای دستورات زیر بررسی کنید که آیا اعتبارات کاربران و گروهها به درستی منطبق می‌شود
یا خیر:

```
# wbinfo -u
```

MIDEARTH+maryo

MIDEARTH+Jackb

MIDEARTH+ameds

...

MIDEARTH+root

```
# wbinfo -g
```

MIDEARTH+Domain Users

MIDEARTH+Domain Admins

MIDEARTH+Domain Guests

...

MIDEARTH+Accounts

بررسی کنید که آیا winbind به درستی کار می‌کند یا خیر. با استفاده از getent می‌توان صحبت انجام username resolving را بررسی کرد:

```
# getent passwd maryo
```

```
maryo:x:15003:15003:Mary Orville:/home/MIDEARTH/maryo:/bin/false
```

دستورات زیر را انجام دهید:

```
# touch /export/a_file
```

¹ Resolve

```
# chown maryo /export/a_file  
# ls -la /export/a_file  
...  
-rw-r--r-- 1 maryo users 11234 Jun 21 15:32 a_file  
...  
# rm /export/a_file
```

تا اینجا تقریباً تنظیمات را به طور کامل انجام داده‌اید. حال فقط باید ساختار شاخه این وب‌گاه را تنظیم کنید:

```
# mkdir -p /export/{spytfull, public}  
# chmod ug=rwxS,o=x /export/{spytfull, public}  
# chown maryo.Accounts /export/{ spytfull, public}
```

بدین ترتیب کلیه مراحل را تکمیل نموده‌اید.

فصل سوم

سطوح امنیتی در سامبا و انواع مختلف کارسازها

۱-۳ - مقدمه

در این فصل می‌خواهیم انواع کارسازهایی که سامبا می‌تواند طبق آن تنظیم شود را توضیح دهیم. همچنین مروج مختصری بر سطوح امنیتی که سامبا قادر به برقراری آنها است و به چگونگی ارتباط کارخواهها تحت ویندوز با سامبا در این حالتها می‌پردازیم.

۲-۳ - انواع کارسازها

اغلب مدیران شبکه‌های ویندوز کارسازها را شامل سه دسته زیر می‌دانند:

■ کنترل کننده دامنه (Doamin Controller)

■ کنترل کننده اولیه دامنه (Primary Doamin Controller)

■ کنترل کننده پشتیبان دامنه (Backup Domain Controller)

■ کنترل کننده ADS دامنه (ADS Domain Controller)

■ کارساز دامنه اعضا (Domain Member Server)

■ کارساز AD دامنه (Active Directory Domain server)

■ کارساز سبک NT4 دامنه (NT4 Style Domain Server)

■ کارساز خود اتکا (Stand-alone Server)

۳-۳ - سطوح امنیتی در سامبا

هدف انواع مختلف سطوح امنیتی در کارساز سامبا چگونگی برقراری آن با کارخواهها و نیز اعمال سیاستهای امنیتی مورد نظر توسط مدیران سامانه است. در دنیای شبکه‌ای SMB/CIFS فقط دو نوع سطح امنیتی وجود دارد:

■ سطح امنیتی کاربر (User level Security)

■ سطح امنیتی مشترک (Share level Security)

در واقع سطح امنیتی کاربر به چهار صورت پیاده‌سازی می‌شود و سطح امنیتی مشترک فقط به یک صورت می‌توان پیاده‌سازی کرد. جمیعاً به این پنج روش مختلف پیاده‌سازی حالت‌های امنیتی گفته می‌شود و عبارتند از:

SERVER , ADS , DOMAIN , USER , SHARE

این سطوح مختلف را یک‌به‌یک شرح خواهیم داد. در واقع هنگامی که یک کارخواه سامبا بالا می‌آید، باید به کارساز سامبا بگوید که در چه سطح امنیتی کار می‌کند، سطح مشترک^۱ یا سطح کاربر. طبق سطح امنیتی که کارخواه دارد باید خودش را برای کارساز معرفی کند.

¹ Security Modes

۳-۱-۳ - سطح امنیتی کاربر (User level Security)

ساده‌ترین نوع سطح امنیتی، سطح امنیتی کاربر است. در اینجا کارخواه درخواست برقراری یک نشست^۲ را به کارساز می‌فرستد. در این درخواست نام کاربر و کلمه عبور نیز فرستاده می‌شود. کارساز سامبا می‌تواند این درخواست را با کلمه عبور و نام کاربر قبول یا رد نماید. در سطح امنیتی کاربر کارساز نمی‌تواند هیچ دخالتی در اینکه کارخواه به چه منبعی دسترسی پیدا می‌کند، داشته باشد و در واقع تنها معیار قبول و رد درخواست کارخواه فقط دو چیز است:

- نام کاربری و کلمه عبور
- نام ماشین کارخواه

اگر کارساز این درخواست را قبول کند، کارخواه می‌تواند بدون دادن هیچ کلمه عبور دیگری منابع به اشتراک گذاشته شده را برای خود سوار کند، چون فرض بر این است که کلیه حقوق و مجوزهای دسترسی در برقراری و تشکیل یک نشست به کارخواه داده شود.

همچنین ممکن است از سوی کارخواه چند درخواست تشکیل نشست ارسال شود. کارساز با قبول یک درخواست تشکیل نشست به کارخواه یک شناسه کاربری^۳ اختصاص می‌دهد که به عنوان پارامتر احراز هویت برای نام کاربر و کلمه عبور دریافت شده در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین کارخواه به راحتی می‌تواند از همین شناسه کاربری برای نشستهای بعدی نیز استفاده کند. یک برنامه کاربردی که این کار را انجام می‌دهد WinDD نام دارد.

نحوه تنظیم امنیت در سطح کاربر به این ترتیب است که باید در پرونده smb.conf پارامتر security را به user مقداردهی کنید:

Security = user

نکته: از زمان samba-2.2.x پیش‌فرض سامانه user است.

۳-۲-۳ - سطح امنیتی مشترک (Share level Security)

در این نوع تنظیم امنیت، هر کارخواه باید برای هر منبع به اشتراک گذاشته شده به طور جداگانه احراز هویت شود. در واقع برای استفاده از هر منبع مشترک باید یک کلمه عبور داشته باشد. نحوه تنظیم در پرونده smb.conf به صورت زیر است:

security = share

¹ Share level

² Session

³ UID

۳-۳-۳ - سطح امنیتی دامنه (User level Security)

وقتی سامبا در حالت دامنه کار می‌کند، به این معنی است که کارساز سامبا یک حساب در یک دامنه دارد که تمام درخواستهای احرازهای دامنه^۱ آن ارسال می‌کند. به عبارت دیگر با این تنظیم کارساز سامبا به عنوان عضوی از یک دامنه محسوب خواهد شد.

نحوه تنظیم:

به پرونده smb.conf رفته و تنظیمات زیر را انجام دهید:

```
security = domain  
workgroup = MIDEARTH
```

برای اینکه این تنظیمات به درستی عمل کند، باید به دامنه مربوطه متصل^۲ شوید. برای اتصال به دامنه کارهای زیر را انجام دهید:
روی کنترل کننده دامنه Win NT با استفاده از مدیر کارساز^۳ یک حساب به نام ماشین کارساز سامبا ایجاد کنید.

روی سامانه لینوکس خود دستور زیر را اجرا نمایید:

```
# net rpc join -U administrator%password
```

نکته: در نسخه‌های سامبای ۴-۲-۲ و بعد از آن به طور خودکار می‌توان با دستور زیر به-NT4-Style domain متصل شد:

```
# Smbpasswd -j DOMAIN-NAME -r PDC-NAME \ -U Administrator%password  
در سامبای نسخه ۳ همین کار با اجرای دستور زیر انجام می‌شود:
```

```
# net rpc join -U Administrator%password
```

بنابراین لزومی به مشخص کردن نام دامنه یا PDC-NAME نیست و این تنظیمات در پرونده smb.conf انجام می‌شود.

وقتی از این مد استفاده می‌کنیم به یک حساب کاربری لینوکسی استاندارد برای هر کاربر نیاز داریم تا به یک شناسه کاربری احرازهای شده توسط windows DC اختصاص یابد. برای جزئیات بیشتر به فصل عضویت دامنه^۴ مراجعه کنید.

۴-۳-۳ - سطح امنیتی ADS

سامبای ۲، ۲ و ۳ هر دو می‌توانند به Active Directory Domain متصل شوند. البته هنگام یکه دامنه در حالت Native در حال اجرا باشد. Active Directory در حالت Native به تمام عضوهای دامنه با سامانه عامل NT4-Style اجازه کار می‌دهد و فقط به ابزارهای کنترل کننده پشتیبان دامنه‌ای که

¹ Domain Controller

² Join

³ Server Manager

⁴ Domain Membership

NT4-Style هستند اجازه کار نمی‌دهد. برای تنظیم سامبا در این حالت باید پرونده smb.conf را به صورت زیر تغییر دهید:

```
realm = your.kerberos.REALM  
security = ADS
```

همچنین ممکن است به پارامتر زیر نیاز داشته باشد:
password server = your.kerberos.server

۳-۵- سطح امنیتی کارساز

این پارامتر هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارساز سامبا به عنوان عضو کارسازی دامنه عمل کند. اکیداً توصیه می‌شود که از این پارامتر استفاده نشود. در واقع سطح امنیتی کارساز دارای مضرات و مشکلات زیر است:

- پتانسیل تحریم حساب کاربری روی Windows NT4/200x password server.
- عدم اطمینان از کلمه عبوری که برای کارساز تعیین شده است.
- با Winbind نمی‌تواند کار کند و این به ویژه هنگامی که می‌خواهیم profile ها را از راه دور ذخیره کنیم، مشکل‌ساز می‌شود.
- این حالت ممکن است باعث شود اتصالاتی با کارساز کلمه عبور برقرار شود و آن را برای مدت طولانی باز نگه دارد.
- وقتی کارساز راه دور کلمه عبور به طور ناگهانی خاموش شود، امنیت کارساز سامبا به خطر می‌افتد.

در زیر تنظیمات مربوط به این حالت آورده شده است:

Encrypt passwords = yes

Security = server

Password server = "NetBIOS_name_of_a_DC"

فصل چهارم کارساز خوداتکا

۱-۴ - مقدمه

در این فصل سعی در معرفی کارساز خود اتکا^۱ داریم. این کارسازها کاملاً از دامنه کنترل کننده‌های روی یک شبکه مستقل هستند و عضو دامنه نیستند و بیشتر شبیه کارسازهای یک گروه کاری عمل می‌کنند. یک کارساز خوداتکا می‌تواند با ملاحظات امنیتی و یا بدون آن پیاده‌سازی شود. در اغلب موارد یک کارساز خوداتکا با حداقل کنترلهای امنیتی تنظیم می‌شود که در نتیجه آن تمام کاربران به داده‌های موجود روی آن دسترسی خواهند داشت.

اگر به یک کارساز-پرونده^۲ فقط خواندنی یا به یک کارساز چاپ نیاز دارید، تنظیماتی که باید انجام دهید، پیچیده نخواهد بود. فرض کنید در یک اداره‌ای می‌خواهیم نقشه‌ها و پروندهای اطلاعاتی قدیمی را نگهداری کنیم. هیچکس حق نوشتن یا تغییر پرونده روی کارساز را ندارد. در این شرایط، بهترین راه حل استفاده از یک کارساز خوداتکا فقط خواندنی، که در حالت مشترک کار می‌کند، خواهد بود.

یک کارساز خوداتکا برای تمام منابع قابل دسترس از روی آن، تصدیق اصالت و کنترل دسترسی را به صورت محلی^۳ فراهم می‌کند. برای این کار یک پایگاه داده از کاربران محلی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، منابع موجود روی آن سامانه یا در حالت مشترک و یا در حالت کاربر قابل دسترس خواهند شد. بنابراین برای تنظیم آن، ایجاد کاربران تنها کار لازم است. البته با کارسازهای خوداتکا هیچ خدمتی برای ورود روی شبکه ارائه نخواهد شد. یعنی ماشینهایی که از این کارساز استفاده می‌کند هیچ عمل ورود را روی دامنه انجام نمی‌دهند. هر چند لازم است که هر کاربر شبکه‌ای نام کاربری محلی روی کارساز مذکور منطبق باشد. یعنی روی کارساز یک عمل انطباق بین آنها انجام شود. چندین راه برای این کار وجود دارد:

پایگاه داده مربوط به احرازهای کاربران به چند صورت می‌تواند باشد: یا به صورت محلی و یا یک کارساز راه دور^۴ و یا حتی از طریق پروتکل SMB روی کارسازی که اصلاً عضوی از امنیت دامنه نیست.

به خاطر استفاده از^۵ PAM و همچنین NSSWITCH (Name Service Switcher) که پایگاه داده مربوط به کاربران لینوکس است، منبع احرازهای ممکن است روی کارساز دیگری باشد. اگر ما بخواهیم آن کارساز را فراخوانی کنیم، کارساز سامبا ممکن است از پایگاه داده کلمات عبور سامانه محلی لینوکس استفاده کند که در یا پروندهای /etc/passwd و /etc/shadow یا ممکن

¹ Stand-alone Server

² File-Server

³ Local

⁴ Login

⁵ Remote server

⁶ Pluggable Authentication Modules

است از پرونده local smbpasswd یا LDAP و یا حتی از PAM و winbind روی یک کارساز CIFS/SMB دیگری استفاده کند.

۲-۴ - کارساز سند^۱ و کارساز چاپ^۲ مرکزی

۲-۴-۱ - کارساز سند

می خواهیم یک کارساز سند داشته باشیم. برای تنظیمات مربوط به آن در پرونده smb.conf باید تغییرات زیر را اعمال کنیم. فرض می کنیم که تمام مستندات در شاخه export /قرار دارد. هیچ directory به صورت مشترک وجود ندارد و کاربری نیز در پایگاه داده سامانه تحت لینوکس /etc/passwd وجود ندارد. پس:

```
# Global parameters
[global]
workgroup=MIDEARTH
netbios name =GANDALF
security=SHARE
passdb backend=guest
wins Server = 192.168.1.1
[data]
comment =Data
path=/export
guest only= Yes
```

در مثال فوق نام ماشین GANDALF است و گروه کاری آن نیز به MIDEARTH تنظیم شده است. بنابراین ماشین مورد نظر با سامانه های دیگر در یک جا ظاهر می شوند. با توجه به passdb backend که به guest تنظیم شده اجازه دسترسی به همه کاربران ناشناس داده شده است. یک WINS Server نیز به این منظور در شبکه ایجاد کردایم.

۲-۴-۲ - کارساز چاپ مرکزی

برای داشتن خدمت چاپ نیز باید کارهای زیر را انجام دهیم؛ فرض کنید:
کارساز چاپ نباید به مدیریتی نیاز داشته باشد.

- سامانه print spooling & processing روی کارساز چاپ مورد نظر، CUPS خواهد بود.
 - این کارساز چاپ، فقط به چاپگرهای شبکه خدمت می دهد و مدیر شبکه باید تنظیمات مربوط به CUPS را برای چاپگرهای شبکه به درستی انجام دهد.
 - همه کارخواهها فقط از نرم افزار راه اندازهای Postscript استفاده خواهند کرد.
- در این مثال، کارساز چاپ هر کار مربوط به چاپی را که دریافت می کند در /var/spool/samba جمع خواهد کرد تا در زمان مناسب که نوبت آن فرا رسید توسط پردازشگر چاپ CUPS سامبا پذیرفته شود. چون تمام اتصالات نیز توسط کاربران مهمان (guest) ایجاد می شود، دو چیز نیاز است:

¹ Document Server

² Print Server

در سامانه عامل لینوکس باید یک حساب کاربری برای guest داشته باشیم. معمولاً نام پیشفرض آن nobody خواهد بود. اگر می‌خواهید دقیقاً نامی که برای این حساب کاربری به طور پیش‌فرض در نسخه سامبای در نظر گرفته شده را بدانید؛ دستور زیر را اجرا کنید:

```
$ testparm -s -v | grep "guest account"
```

و مطمئن شوید که این کاربر در پایگاه داده (etc/passwd) وجود دارد.
شاخه که سامبا می‌خواهد کارهای مربوط به چاپ را در آن نگهداری کند، باید دارای مجوز نوشتن برای کاربر guest باشد. با استفاده از دستورات زیر این کار را انجام دهید:

```
# mkdir /var/spool/samba  
# chown nobody.nobody /var/spool/samba  
# chmod a+rwt /var/spool/samba
```

سپس تغییرات لازم در پرونده smb.conf را مانند زیر انجام دهید:

```
# Global parameters  
[global]  
workgroup=MIDEARTH  
netbios name =GANDALF  
security=SHARE  
passdb backend =guest  
printing =cups  
printcap name = cups  
[ printers]  
comment = All printers  
path = /var/spool/samba  
printer admin = root  
guest ok = Yes  
printable = Yes  
use client driver = Yes  
browseable = No
```

¹ job

فصل پنجم


پایگاه های داده مربوط به اطلاعات حسابها

۱-۵ - مقدمه

در نسخه های قدیمی ویندوز، معمولاً کارخواهها کلمات عبور را در طول شبکه و رسانه های^۱ مورد استفاده خود به صورت متن ساده^۲ یا رمز نشده^۳ می فرستادند. سامبا با دریافت آنها و سپس رمز کردن کلمات عبور، نتیجه به دست آمده را با کلمات عبوری که در پایگاه داده کاربران لینوکس به صورت کد شده با الگوریتم hash نگهداری می شد، مقایسه می کرد.

در ویندوز هایی که بعد از آنها روانه بازار شدند، روش کمی فرق کرد. در آنها کارخواهها کلمات عبور را به صورت رمز شده روی شبکه می فرستادند. این کلمات عبور نمی توانند به کلمات رمز شده لینوکسی تبدیل شوند. به همین دلیل نمی توان از پایگاه داده استاندارد کاربران تحت لینوکس استفاده کرد و مجبوریم کلمات عبور را در جایی دیگر مثل LanMan و NT hashes بنا برای NT hashes می باریم. برای هر کاربر دو حساب کاربری داریم: یکی روی لینوکس و دیگری به عنوان حساب کاربری سامبا روی ویندوز. برای اینکه سامبا بتواند به طور صحیح کار کند، این دو باید بتوانند به هم تبدیل شوند. در واقع تبدیل این دو به هم پایه کار سامبا است. حساب کاربری مربوط به ویندوز را با^۴ SID و حساب کاربری مربوط به لینوکس را با^۴ UID می شناسیم. اگر winbindd در حال اجرا نباشد یا امکان تماس با آن وجود نداشته باشد، فقط یک map به صورت محلی بین SID و UID انجام می پذیرد.

دو نمودار ارائه شده مراحل انجام عملیات تبدیل SID به UID و نیز UID به SID را نشان می دهد:




IDMAP: Resolution of SIDs to UIDs.

¹ Media

² Plain text

³ Security Identifier

⁴ User Identifier



IDAMP: Resolution of UIDs to SIDs.

به نظر می‌رسد که فنون رمزگاری در لینوکس و SMB برای کلمات‌عبور شبیه به هم باشند. این شباهت به طور کاملاً ظاهری و سطحی است. در لینوکس معمولاً وقتی کاربری وارد سیستم می‌شود، کلمه‌عبور آن به صورت متن ساده روی شبکه فرستاده می‌شود که این کار اصلاً صحیح نیست. در SMB هرگز کلمه‌عبوری به صورت متن ساده فرستاده نمی‌شود. بلکه قبل از فرستادن رمز می‌شود؛ اما مقدار آن به صورت یک hash شانزده بایتی روی دیسک ذخیره می‌شود. این کار نیز درست نیست؛ چون شانزده بایت hash شده معادل کلمات‌عبور است. درست است که نمی‌توان از روی آنها کلمه‌عبور را تشخیص داد، اما به راحتی می‌توان از آنها برای شبیه سازی یک اتصال^۱ و یا جازدن به جای یک کارخواه برای دسترسی به کارساز استفاده کرد. بنابراین باید بتوان با استفاده از فنون مناسبی از بروز حملاتی از این قبیل جلوگیری نمود. یعنی پرونده کلمات‌عبور باید کاملاً مخفی و محافظت شده باشد. در حالت ایدهآل باید کلمه‌های عبور به صورت متن ساده نه روی شبکه و نه روی دیسک نگهداری شوند.

۲-۵ - مزیت کلمات عبور رمز شده

- ۱- کلمات‌عبور به صورت متن ساده در شبکه رد و بدل نمی‌شوند. این مانع از سوءاستفاده دیگران توسط برنامه‌های ثبت کلمه عبور مثل sniffer می‌شود.
- ۲- کلمات‌عبور به صورت متن ساده در حافظه و یا دیسک ذخیره نمی‌شوند.

^۱ Connection

۳- با استفاده از کلمات عبور رمز شده امکان برقراری مجدد ارتباط به صورت خودکار برای متابع مشترک وجود دارد.

۴- کلمات عبور رمز شده اساس عملکرد PDC/BDC هستند.

۳-۵- مزیت کلمات عبور با متن ساده

۱- کلمات عبور به صورت متن ساده نه روی دیسک نگهداری می‌شوند و نه Cache می‌شوند.

۲- از همان پرونده کلمات عبور برای خدمات دیگر لینوکس مثل ورود و FTP می‌توان استفاده کرد.

۳-

۴-۵- تطبیق^۱ بین شناسه‌های کاربری ویندوز و لینوکس

همان طور که گفته شد، هر عملیاتی در لینوکس نیاز به یک UID دارد، درست مانند ویندوز که به یک SID نیاز دارد و سامبا برای انجام کار خود باید بتواند این دو را به یکدیگر منطبق کند، برای این کار دو روش فراهم کرده است:

اول اینکه تمام حسابهای کاربری^۲ SAM در سامبا به یک UID در لینوکس نیاز دارند که به آن منطبق شوند. وقتی یک کاربر به پایگاه داده مربوط به حساب‌ها اضافه می‌شود، سامبا واسطه مربوط به دستنوشته اضافه کردن کاربر را برای ایجاد کاربر در سامانه عامل میزبان سامبا فرامی‌خواند. در اصل تمام حسابهای کاربری در Local SAM به یک حساب کاربری محلی نیاز دارند.

راه دوم نگاشت^۳ بین UID و SID از طریق پارامترهای idmap uid و idmap gid در پرونده smb.conf است. وجود این پارامترها زمانی که کاربران از یک کارساز SAM راه دور می‌خواهند شوند، ضروری است. برای اطلاعات بیشتر به پرونده smb.conf و صفحه‌های راهنمای^۴ آن مراجعه کنید.

۵-۵- ابزارهای مدیریت حساب^۵

سامبا برای مدیریت و نظارت حسابهای کاربران و ماشینها دو ابزار در اختیار دارد، این دو ابزار عبارتند از smbpasswd که در ادامه به بررسی عملکرد این دو ابزار می‌پردازیم.

۱-۵-۵- دستور smbpasswd

عملکرد برنامه smbpasswd شبیه به برنامه‌های passwd و yppasswd است. smbpasswd، دو حوزه^۶ ۳۲ بایتی password در پایگاه داده مربوط به کلمات عبور نگه می‌دارد و در حالت کارساز-کارخواه کار می‌کند. به این ترتیب که با smbd محلی برای تغییر کلمه عبور کاربر تماس می‌گیرد. این روش مزایای بی‌شماری دارد.

¹ Resolve

² Security Account Manager Database

³ Mapping

⁴ Man Page

⁵ Account

⁶ Field

Smbpasswd توکانی و قابلیت تغییر کلمه عبور روی کارسازهای ویندوز NT را دارد. (البته این کار فقط زمانی امکان‌پذیر است که درخواست به NT PDC فرستاده شود و جهت تغییر کلمه عبور کاربری روی دامنه NT باشد).

از Smbpasswd برای انجام کارهای زیر می‌توان استفاده کرد:

- اضافه کردن یک کاربر یا ماشین.
- حذف یک کاربر یا ماشین.
- فعال کردن یک کاربر یا ماشین.
- غیرفعال کردن یک کاربر یا ماشین.
- تنظیم کلمه عبور کاربر به NULL.
- مدیریت کلمه عبور کاربر به .interdomain trust account

برای استفاده و اجرای Smbpasswd به صورت زیر عمل می‌کنیم:

```
$ Smbpasswd
```

Old SMB password : secret

که در واقع secret کلمه عبور قدیمی است و سپس باید به درخواست تایپ کلمه عبور جدید پاسخ دهیم:

New SMB password : new secret

Retype New SMB password : new secret

وقتی با کاربری عادی اقدام به اجرای Smbpasswd کنید، فقط کلمه عبور خود را می‌توانید تغییر دهیید. ولی هنگامیکه با root آن را اجرا کنید، باید نام کاربری را که می‌خواهید کلمه عبورش را عوض کنید بدھید و سپس بدون سوال درباره کلمه عبور قدیمی اجازه تغییر کلمه عبور را دارید. این کار برای زمانی که کاربران کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اند مفید است.

همان طور که مشاهده شد، Smbpasswd, passwd, yppasswd مانند عمل می‌کند.

۲-۵-۵ - دستور pdredit

فقط توسط root می‌تواند استفاده شود و برای مدیریت پایگاه داده کلمات عبور طراحی شده است. Pddedit کارهای زیر را می‌تواند انجام دهد:

- افزودن، حذف و تغییر حسابهای کاربران.
- لیست نمودن حسابهای کاربران.
- انتقال حسابهای کاربران.

درواقع pddedit قادر به انجام عملیاتی است که Smbpasswd انجام می‌داد. یک مثال را در زیر بینید:

```
$ pdbedit -Lv met
UNIX username:      met
NT username:
Account Flags:      [UX      ]
User SID:           S-1-5-21-1449123459-1407424037-3116680435-2004
Primary Group SID: S-1-5-21-1449123459-1407424037-3116680435-1201
Full Name:          Melissa E Terpstra
Home Directory:    \\frodo\met\Win9Profile
HomeDir Drive:    H:
Logon Script:     scripts\logon.bat
Profile Path:     \\frodo\Profiles\met
Domain:            MIDEARTH
Account desc:
Workstations:      melbelle
Munged dial:
Logon time:        0
Logoff time:       Mon, 18 Jan 2038 20:14:07 GMT
Kickoff time:      Mon, 18 Jan 2038 20:14:07 GMT
Password last set: Sat, 14 Dec 2002 14:37:03 GMT
Password can change: Sat, 14 Dec 2002 14:37:03 GMT
Password must change: Mon, 18 Jan 2038 20:14:07 GMT
```

یک هدف مهم و خاص pdbedit اجازه انتقال اطلاعات مربوط به حسابها از یک passdb به دیگری است. به عنوان مثال برای انتقال حسابها از یک پایگاه داده قدیمی tdbsam به Smbpasswd می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

۱- پارامتر Smbpasswd را به passdb backend تغییر کنید:

passdb backend = tdbsam , Smbpasswd

۲- دستور زیر را اجرا کنید:

pdbedit -i Smbpasswd -e tdbsam

۳- حال باید Smbpasswd را از پارامتر passdb backend در smb.conf حذف کنید.

فصل ششم

کنترل دسترسی به پروندها و شاخه‌ها و منابع اشتراکی

۶-۱- مقدمه

یادآوری این نکته لازم است که سامبا به منظور تعامل و تبادل اطلاعات بین دو محیط یا سامانه عامل مختلف ایجاد شده است. توجه کنید که هدف سامبا تغییر لینوکس به بستر ویندوز نیست، بلکه فراهم نمودن یک سطح تبادل خوب از اطلاعات بین این دو محیط است. اغلب کاربران ویندوز وقتی متوجه می‌شوند پروندها و منابعی که توسط سامبا به اشتراک گذاشته شده آن طور که انتظار دارند رفتار نمی‌کنند، دچار ابهام می‌شوند و مدیران سامانه نیز نیاز دارند به دقت مجوزها و کنترلها باید می‌خواهند را روی منابع به اشتراک گذاشته شده اعمال کنند، تا از نفوذ افراد غیر مجاز به این منابع ممانعت نمایند.

مساله اصلی تفاوت در چگونگی اعمال مجوزها و کنترلها بین دو محیط است. هدف این فصل ارائه نکاتی برای کنترل توسط سامبا^۱ برای مدیران شبکه است تا به کمک آنها بتوانند روش بهینه کنترل منابع مشترک را برای محیط‌های تحت ویندوز پیدا کنند.

۶-۲- کنترل دسترسی به سامانه پرونده

یکی از مهمترین مطالب وجود تفاوت فناوری سامانه پرونده پیاده سازی شده در دو محیط ویندوز و لینوکس است. بنابراین بهتر است ابتدا کمی با این دو فناوری آشنا شویم و سپس بینیم سامبا چطور به تبادل اطلاعات روی ایندو کمک می‌کند.

۶-۳- مقایسه سامانه پرونده ویندوز و لینوکس

سامبا طبق سامانه پرونده لینوکس عمل می‌کند، یعنی از قوانین و مجوزهای آن پیروی می‌کند. در زیر یک مقایسه بین سامانه پرونده لینوکس و ویندوز NT/200x² انجام شده است:

فضای نام^۱: از لحاظ نام، نام پروندها در سامانه عامل ویندوز می‌تواند تا 254 کاراکتر باشد. ولی در لینوکس این مقدار تا 1023 کاراکتر است. در ویندوز پسوند پرونده مشخص کننده نوع پرونده است در صورتی که در لینوکس این طور نیست و داشتن پسوند اختیاری است. در آخر اینکه آنچه در ویندوز فولدر نامیده می‌شود، در لینوکس شاخه (دایرکتوری) گفته می‌شود.

حساسیت به حروف^۲: در لینوکس نامها به بزرگی و کوچکی حروف برعکس ویندوز حساس هستند. بنابراین سامبا باید از این جهت یک هماهنگی بین این دو سامانه عامل فراهم کند. سامبا این کار را با یک سری برنامه‌های کاربردی انجام می‌دهد که باعث مقداری سربار^۳ روی آن می‌شود.

به مثال زیر توجه کنید از نظر ویندوز پروندهای زیر همه یک پرونده هستند ولی از نظر لینوکس سه پرونده مختلف :

MYFILE.TXT

¹ Name space

² Case Sensitivity

³ Overhead

MyFile.txt

Myfile.txt

جداساز شاخه^۱: ویندوز و داس هر دو از «\» (backslash) به عنوان جدا کننده شاخه ها استفاده می کنند در حالی که در لینوکس از « / » برای این کار استفاده می کند. این مورد نیز توسط سامبا قابل حل و مدیریت است.

شناسایی گرداننده^۲: در ویندوز علامت یک افزار^۳ با یک حرف مربوط به آن افزار مشخص می شود (مثل \C). در لینوکس مفهوم یک جدا وجود ندارد. هر سامانه پرونده که Mount شده است بخشی از درخت شاخه سراسری است. این درخت شاخه با « / » شروع می شود که به آن root می گوئیم و بقیه از آن جدا می شوند مثل \C در داس.

File Naming Conventions: در ویندوز هیچ گاه نام پروندهها با (.) شروع نمی شوند. در صورتی که در لینوکس این قبیل پروندهها در home Directory کاربران وجود دارند و معمولاً برای پرونده های شروع، برنامه ها یا پرونده های مختلف تنظیمی بکار می روند.

Links and Short-Cuts: معمولاً در ویندوز مفاهیمی مانند پیوند^۴ و میان بر^۵ وجود دارد که کار آنها اجرای یک پرونده را از پیوندی به محل واقعی خودش است. در واقع از یک مسیر غیر واقعی یک پرونده اجرا می شود. در لینوکس نیز این مفهوم وجود دارد. symbolLink هستند که محتویات آنها مسیر واقعی پرونده اصلی است و عملیات (خواندن یا نوشتن) روی پرونده اصلی انجام می شود. به Softlink نیز گفته می شود. علاوه بر این در لینوکس مفهوم دیگری به نام HardLink نیز داریم که کاملاً برای ویندوز ناآشنا است. در HardLink به یک پرونده می توان بیش از یک نام نسبت داد.

علاوه بر تفاوت های فوق، موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که در اینجا فقط به ذکر مهمترین ها اکتفا نموده ایم.

مدیریت شاخه^۶: معمولاً برای عملیات اصلی روی شاخه ها و برای مدیریت آنها سه عملیات وجود دارد: ایجاد، حذف و تغییر نام. به جدول زیر دقت کنید:

Action	MS Windows Command	UNIX Command
create	md folder	mkdir folder
delete	rd folder	rmdir folder
rename	rename oldname newname	mv oldname newname

¹ Directory Separators

² Drive identification

³ Partition

⁴ Link

⁵ Short-cut


⁶ Managing Directory

۴-۶ - کنترل دسترسی پرونده و شاخه

در لینوکس معمولاً مجوزهای مربوط به شاخه و پرونده به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

```
$ ls -la
total 632
drwxr-xr-x  13 maryo   gnomes      816 2003-05-12 22:56 .
drwxrwxr-x  37 maryo   gnomes    3800 2003-05-12 22:29 ..
dr-xr-xr-x   2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado02
drwxrwxrwx  2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado03
drw-rw-rw-   2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado04
d-w--w--w-   2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado05
dr--r--r--   2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado06
drwsrwsrcwx 2 maryo   gnomes      48 2003-05-12 22:29 muchado08
-----  1 maryo   gnomes    1242 2003-05-12 22:31 mydata00.lst
--w--w--w-   1 maryo   gnomes    7754 2003-05-12 22:33 mydata02.lst
-r--r--r--   1 maryo   gnomes   21017 2003-05-12 22:32 mydata04.lst
-rw-rw-rw-   1 maryo   gnomes   41105 2003-05-12 22:32 mydata06.lst
$
```

ستونهایی که در شکل فوق نشان داده شده‌اند از چپ به راست به ترتیب عبارتند از: مجوزها، تعداد HardLink به پرونده، صاحب پرونده، گروه پرونده، اندازه پرونده به بایت، تاریخ دسترسی، زمان دسترسی و نام پرونده. به طور خلاصه می‌توان مجوزهای مشخص شده در شکل فوق را به صورت زیر تعیین کرد:



در مجوزها هر پرچم^۱ که با -نمایش داده شده به معنی عدم مجوز در آن مورد به خصوص است. مثلاً در مثال زیر خواهیم داشت:

-rwxr-X---

- صاحب پرونده می‌توان پرونده را بخواند و تغییر دهد و اجرا کند.

- گروه پرونده می‌توان فقط آن را بخواند و اجرا کند.

- بقیه افراد هیچ مجوزی ندارند.

در ضمن اولین ستون از ستون مجوزها مشخص کننده نوع پرونده است. قرار داشتن هر کدام از حروف زیر در این ستون معنای خاص خود را دارد:

¹ Flag

- پرونده عادی

d : شاخه

Symbol Link : l

Block Device : b

Pipe Device : p

Linux Domain Socket : S

مثال: فرض کنید مجوز پروندهای ---d-wx---d است. در این صورت داخل این پرونده را صاحب آن می‌تواند بخواند و ایجاد کند (تفیر دهد) اما چون هیچ کس مجوز نوشتن را ندارد، این پرونده توسط هیچ کس در لیست شاخه دیده نخواهد شد. گروه پرونده نیز می‌تواند شاخه را بخواند اما نمی‌تواند در آن پرونده جدیدی ایجاد کند.

۶-۵- کنترل دسترسی به منابع اشتراکی

پارامترهایی که در زیر آورده‌ایم هر کدام در پرونده smb.conf یک سری تنظیمات مربوط به کنترل دسترسی به منابع به اشتراک گذاشته شده است. بهتر است قبل از مطالعه آنها به راهنمای این پرونده مراجعه کنید.

۶-۱- کنترل براساس کاربر و گروه

این نوع از کنترل دسترسی می‌تواند خیلی مفید باشد، چون دقیقاً می‌توان تعیین کرد که چه کسی به پروندها دسترسی داشته باشد. در حداکثر دقیقاً این کنترلها مشخص شده است.

Control Parameter	Description - Action - Notes
admin users	List of users who will be granted administrative privileges on the share. They will do all file operations as the super-user (root). Any user in this list will be able to do anything they like on the share, irrespective of file permissions.
force group	Specifies a UNIX group name that will be assigned as the default primary group for all users connecting to this service.
force user	Specifies a UNIX user name that will be assigned as the default user for all users connecting to this service. This is useful for sharing files. Incorrect use can cause security problems.
guest ok	If this parameter is set for a service, then no password is required to connect to the service. Privileges will be those of the guest account.
invalid users	List of users that should not be allowed to login to this service.
only user	Controls whether connections with usernames not in the user list will be allowed.
read list	List of users that are given read-only access to a service. Users in this list will not be given write access, no matter what the read only option is set to.
username	Refer to the <code>smb.conf</code> man page for more information – this is a complex and potentially misused parameter.
valid users	List of users that should be allowed to login to this service.
write list	List of users that are given read-write access to a service.

۲-۵-۶ - کنترل بر اساس مجوزهای پرونده و شاخه

اگر این قبیل کنترلها به درستی اعمال نشود، باعث سختی در تشخیص تنظیمات انجام شده و نیز سردگمی خواهد شد. بنابراین باید آنها را به دقت و البته به تدریج به کار برد.

Control Parameter	Description - Action - Notes
create mask	Refer to the <code>smb.conf</code> man page.
directory mask	The octal modes used when converting DOS modes to UNIX modes when creating UNIX directories. See also: directory security mask.
dos filemode	Enabling this parameter allows a user who has write access to the file to modify the permissions on it.
force create mode	This parameter specifies a set of UNIX mode bit permissions that will always be set on a file created by Samba.
force directory mode	This parameter specifies a set of UNIX mode bit permissions that will always be set on a directory created by Samba.
force directory security mode	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client is manipulating UNIX permissions on a directory.
force security mode	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client manipulates UNIX permissions.
hide unreadable	Prevents clients from seeing the existence of files that cannot be read.
hide unwriteable files	Prevents clients from seeing the existence of files that cannot be written to. Unwriteable directories are shown as usual.
nt acl support	This parameter controls whether <code>smbd</code> will attempt to map UNIX permissions into Windows NT access control lists.
security mask	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client is manipulating the UNIX permissions on a file.

۳-۵-۶- بروخی کنترلهای دیگر

علاوه بر پارامترهایی که قبلاً برای کنترل دسترسی به پروندها ذکر کردیم موارد کنترلی دیگری نیز وجود دارند، جدول زیر به بررسی آنها پرداخته است.

Control Parameter	Description - Action - Notes
create mask	Refer to the smb.conf man page.
directory mask	The octal modes used when converting DOS modes to UNIX modes when creating UNIX directories. See also: directory security mask.
dos filemode	Enabling this parameter allows a user who has write access to the file to modify the permissions on it.
force create mode	This parameter specifies a set of UNIX mode bit permissions that will always be set on a file created by Samba.
force directory mode	This parameter specifies a set of UNIX mode bit permissions that will always be set on a directory created by Samba.
force directory security mode	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client is manipulating UNIX permissions on a directory.
force security mode	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client manipulates UNIX permissions.
hide unreadable	Prevents clients from seeing the existence of files that cannot be read.
hide unwriteable files	Prevents clients from seeing the existence of files that cannot be written to. Unwriteable directories are shown as usual.
nt acl support	This parameter controls whether smbd will attempt to map UNIX permissions into Windows NT access control lists.
security mask	Controls UNIX permission bits modified when a Windows NT client is manipulating the UNIX permissions on a file.

۶- کنترل دسترسی روی منابع مشترک

در این بخش به بررسی تنظیم سامبا روی هر منبع مشترک برای کنترل دسترسی و محدود کردن آن می‌پردازیم. به طور پیش‌فرض، در سامبا هیچ تنظیمی و هیچ محدودیتی برای هر منبع مشترک ندارد. در ویندوز‌های NT4/xp/200x روی منابع به اشتراک گذاشته شده می‌توان محدودیتهایی را به دلخواه تنظیم کرد. به عنوان مثال چه کسی اجازه دسترسی به آن منابع را دارد. به طور پیش‌فرض در ویندوز مجوز دسترسی به منابع به صورت کنترل کامل^۱ برای تمام افراد^۲ است.

^۱ Full control

^۲ Everyone

سامبا برای هر منبع مشترک، تنظیمات مربوط به کنترل دسترسی را در یک پرونده به نام share_info.tdb ذخیره می‌کند. محل این پرونده بستگی به چگونگی ترجمه^۱ سamba دارد. معمولاً محل آن و پروندهای tdb سamba در /usr/local/samba/var است. اگر برنامه tdbdump روی سامانه شما ترجمه و نصب شده باشد، با اجرای دستور زیر می‌توانید محتويات آن پرونده را بررسی و امتحان کنید:

در زیر شاخه پروندهای tdb این دستور را اجرا کنید:

```
tdbdump share_info.tdb
```

۷-۶ - مدیریت مجوزهای منابع مشترک

برای مدیریت مجوزهای منابع مشترک، شما باید بسته به بستری که استفاده می‌کنید، بهترین ابزار را مناسب با آن انتخاب کنید. در ادامه برای دو بستر windows NT4 و windows xp/200x ابزارهای موجود و نحوه کار با آنها را بررسی می‌کنیم.

۶-۱-۷ - Windows NT4 workstation /Server

در اینجا ابزاری که برای مدیریت مجوزهای منابع مشترک نیاز دارید روی یک کارساز سamba، NT Server Manager است. این ابزار معمولاً همراه نسخه‌های کارساز ویندوز NT است ولی در نسخه‌های ایستگاه کاری موجود نیست. بنابراین باید آن را از وب‌گاه مایکروسافت دریافت و نصب نمایید. سپس برای کار با آن به صورت زیر عمل نمائید:

برنامه NT4 Server Manager را اجرا کنید. روی کارساز سامبایی که می‌خواهید مدیریت کنید، کلیک نمائید: از منوی اصلی computer را انتخاب نمائید و روی Shared directories کلیک نمائید. روی منبع مشترکی که می‌خواهید آن را مدیریت کنید، فشار دهید و سپس قسمت properties را انتخاب کنید. در آنجا به قسمت permission رفته و تنظیماتی را که در نظر دارید اعمال کنید.

۶-۲-۷ - Windows 200x/xp

در ویندوز 200x و بعد از آن، ابزاری به نام Computer Management Snap-in برای^۲ MMC می‌آید. این ابزار در Control panel > Administrative Tools > Computer Management قرار دارد. آن را اجرا کنید و به صورت ذکر شده عمل نمائید:

از منوی Action Connect to another computer را انتخاب نمائید. اگر تحت دامنه وارد نشده‌اید با یک پیغام برای ورود مواجه می‌شوید. نام کاربری را که وارد می‌کنید، در دامنه احراز هویت خواهد شد. اگر با Administrator، وارد شده باشید، به این مرحله نیازی نیست. اگر در صفحه مربوط به Select Computer، کارساز سامبا نشان داده نشده است، ابتدا رایانه کارساز سامبا را در فیلد Name وارد کنید. سپس روی علامت (+) و بعد روی + کتاب Shared Folder در قسمت چپ صفحه فشار دهید.

¹ Compile

² Microsoft Management Console

در قسمت راست صفحه، روی منبع مشترکی که می‌خواهید روی آن مجوزهای دسترسی را تنظیم کنید، به صورت دوبار فشاردادن^۱ اعمال نمایید. در Tab مربوط به Share permissions رفته و تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید.

۶-۷- MS Windows Access Control List and UNIX Interoperability
کارخواهها ویندوز NT هر کدام می‌توانند از Security Setting dialog box برای مشاهده و تصحیح کردن مجوزهای لینوکس استفاده کنند. اما این ابزارها به دقت ابزارهای موجود در روی سامبا و لینوکس نیست.

۶-۸- مشاهده امنیت پرونده روی منابع مشترک سامبا
از روی یک کارخواه NT4/2000/xp/xp، روی هر پرونده یا شاخه که روی کارساز سامبا به اشتراک گذاشته شده، راست کلیک کنید. از منوی باز شده properties را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به properties باز شود. روی Security Tap در آنجا سه دکمه Ownership، Auditing و Permissions را خواهید دید.

۶-۹- مشاهده مالکیت پرونده^۲
روی دکمه ownership فشار دهید. یک dialogbox باز خواهد شد که صاحب پرونده را به شما معرفی می‌کند. مثلاً:

“ SERVER\user (Long Name)”

است و Long Name یک سری توضیحات درباره کاربر و معرفی اوست. (عموماً این اطلاعات در فیلد GECOS از پایگاه داده کلمات عبور لینوکس قرار دارد). روی دکمه close فشار دهید. توجه کنید که اگر پارامتر nt به false تنظیم شده باشد، صاحب پرونده به عنوان کاربر EveryOne از NT نشان داده خواهد شد. در ضمن دکمه Takeownership در اینجا فعال نیست و شما اجازه تغییر صاحب پرونده را نخواهید داشت. در واقع با انتخاب این دکمه، یک صفحه ظاهر شده و در آن گفته می‌شود که کاربری که با آن وارد شده اید، موجود نیست. علت این امر آن است که مجوز تغییر صاحب پرونده فقط در اختیار کاربر root در لینوکس است و فشار دادن روی این دکمه باعث خواهد شد که صاحب پرونده به کاربری که شما با آن در کارساز تحت ویندوز وارد شده‌اید، تغییر کند و این در سامبا اجرا نخواهد شد.

۶-۱۰- مشاهده مجوزهای پرونده و شاخه‌ها
اگر روی دکمه permission فشار دهید، هم صاحب پرونده و شاخه و هم مجوزهای آنها را می‌توانید ببینید. مثلاً:

SERVER\user (Long Name)

¹ Double click

² File ownership

اگر پارامتر `nt acl` false باشد مجوزها نیز برای کاربران NT به صورت مجوز کنترل کامل خواهد بود. اما نکته قابل توجه این است که مجوزهای نشان داده شده برای پرونده و شاخه متفاوت است. بنابراین در ادامه این بخش به بررسی این مجوزها به طور مجزا می‌پردازیم.

۶-۱۰-۱- مجوزهای پرونده

جوزهای سه‌بیتی استاندارد کاربر/گروه/دیگران^۱ در لینوکس و مجوزهای سه تایی خواندن-نوشتن-اجرا^۲ توسط سامبا باید به مجوزهای موجود در NT تبدیل شوند. به این ترتیب که مجوزهای مربوط به دیگران در لینوکس با مجوز همه افراد^۳ در NT متنطبق می‌شود. مجوزهای مربوط به کاربر و گروه نیز به ترتیب به کاربر NT و گروه محلی NT بر می‌گردد. (یک سری توضیحات درباره Take ownership در NT)

۶-۱۰-۲- مجوزهای شاخه

دو مجموعه مجوزهای متفاوت برای شاخه در سامانه پرونده NTFS وجود دارند. یکی مربوط به خود شاخه است و این که به خود شاخه چه کسانی می‌توانند چه دسترسی‌هایی داشته باشند و دیگری مربوط به مجوزهای پروندهای داخل شاخه است.

نکته: اگر پروندهای در لینوکس هیچ مجوزی برای هیچ کس نداشته باشد، در آن صورت سامبا مجوز آن را در NT به Takeownership تبدیل می‌کند و به آن Zero Permission گفته می‌شود.

۶-۱۱- تصحیح یا تغییر مجوز پرونده یا شاخه

تغییر مجوزهای یک پرونده یا شاخه به راحتی با تغییر آنها در dialog box مربوط و تایید آنها با انتخاب دکمه ok انجام می‌شود. اگر پارامتر `nt acl` همانطور که قبلًا نیز گفتیم به false تنظیم شده باشد، هنگام تلاش برای تغییر مجوزها با پیغام "Access denied" مواجه خواهد شد.

در تغییر مجوزها به اولین نکته‌ای که باید توجه کنید، هنگام فشار دادن روی دکمه Add است. با فشار دادن روی Add لیست کاربران سامبا به شما نشان داده نخواهد شد (احتمالاً با پیغامهای شبیه فقط می‌توانید مجوزهای مربوط به کاربر/گروه/دیگران جاری سامانه را تغییر دهید که در dialog box لیست شده اند).

هنگامی که یک مجوز از مجموعه سه‌تایی کاربر/گروه/دیگران در ویندوز حذف شود و سپس کلید ok زده شود، سامبا آن مجوز را در طرف لینوکس به عنوان نداشتن مجوز تفسیر می‌کند. چون لینوکس فقط بیتهاي `r,w,x` از `nt acl` را پشتیبانی می‌کند، اگر یک خصوصیت مربوط به مجوز دیگری غیر از اینها مثل Delete Access در NT انتخاب شود، این مجوز هنگام اعمال توسط سامبا نادیده گرفته خواهد شد. هنگامی که شما مجوزی را روی یک شاخه تعیین می‌کنید، این مجوز به کل شاخه

¹ user/group/world

² Read-write-Execute

³ Everyone

اعمال می‌شود و این چیزی نیست که شما می‌خواهید. بنابراین باید check box مربوط به Replace Permission on Existing file را قبل از اینکه کلید ok را بزنید، بردارید.

۶- بررسی پارامتر mask در سamba

چهار پارامتر زیر وجود دارند که برای کنترل تعامل با پارامترهای استاندارد create mask سamba به کار می‌روند:

- Security mask
- Force Security mode
- Directory Security mask
- Force Directory Security mode

هر بار که کاربری برای اعمال مجوزهای مورد نظرش کلید ok را فشار می‌دهند، سamba باید آن مجوزها را به مجموعه‌های سه‌تایی کاربر/گروه/دیگران، خواندن-نوشتن-اجرا در لینوکس ترجمه و تبدیل کند و سپس تغییر مجوزهای پرونده را با مجموعه بیتهایی که در پارامتر Security mask تنظیم شده‌اند، بررسی کند. هر بیتی در مجوز که تغییر داده شده است اگر پارامتر Security mask آن یک نباشد، آن تغییر مجوز پرونده اعمال نخواهد شد. اصولاً، صفر بودن بیت در Security mask به معنی این است که کاربر حق تغییر ندارد. یک بودن آن به بدین معنی است که اجازه تغییر به کاربر داده شده است. اگر صریحاً این پارامتر تنظیم نشده باشد، به طور پیش‌فرض همان مقدار پارامتر Create mask را خواهد داشت. برای اینکه به کاربری اجازه تصحیح همه مجوزهای کاربر/گروه/دیگران روی یک پرونده را بدهیم، باید 0777 Create mask را به 0777 تنظیم کنیم.

بعد از این مرحله، سamba بررسی می‌کند که مجوزهای تغییر داده شده برخلاف بیتها تنظیم شده در پارامتر Force Security mode نباشد. اصولاً همیشه این بیتها باید طوری تنظیم شوند که کاربر بتواند مجوزهای Security mask را تغییر دهد. برای اینکه یک کاربر بتواند مجوزهای تمام کاربر/گروه/دیگران را تغییر دهد روی یک پرونده باید این پارامتر به 000 تنظیم شود.

برای شاخه، سamba همانند چیزی که در مورد پرونده در بالا گفته شد عمل می‌کند با این تفاوت که به جای پارامتر mask از پارامتر Directory Security mask استفاده می‌کند. پارامتر Force Directory Security mode از Force Security mode استفاده می‌کند. پارامتر Force Directory Security mode به طور پیش‌فرض همان مقدار پارامتر Directory mask را دارد و پارامتر Force Directory Security mode نیز به طور پیش‌فرض مقدار پارامتر Force Directory mode را دارد.

اگر شما بخواهید منابع مشترک را طوری تنظیم کنید که کاربران در تغییر مجوزها روی پروندها و شاخه‌های آنها مجوز کنترل کامل باشند، باید در پرونده smb.conf در بخش مربوط به آن منبع تنظیمات زیر را انجام دهید:

Security mask=0777

Force Security mode=0

Directory Security mask=0777

Force Directory Security mode=0

فصل هفتم امن کردن سامبا

۱-۷ - مقدمه

سه سطح برای فراهم کردن حداقل امنیت در یک سایت (شبکه) وجود دارد که عبارتند از: دیواره آتش، خود سامبا و تنظیم کارساز میزبانی که در حال اجرای سامبا است. سامبا از نظر فراهم کردن امکانات امنیتی در شبکه بسیار قابل انعطاف است و تا آنجائیکه ممکن است از پروتکل های مطمئن استفاده می کند. برای این منظور سامبا از روش های مختلفی استفاده می کند: از جمله استفاده از همان ACL در روی هر منبع مشترک. در این بخش به بررسی این روش ها و امکانات می پردازیم. نکته قابل توجه این است که هرگز با رعایت این نکات امنیتی نباید تصور کنید که کارساز سامبا شما به یک دز غیر قابل نفوذ تبدیل شده است.

۲-۷ - استفاده از حفاظت مبتنی بر میزبان^۱

در موارد زیادی که سامبا را نصب می کنیم، اکثر رفتارهای غیر عادی از خارج از شبکه صورت می پذیرد. به طور پیش فرض سامبا تمام درخواستهای را از هر میزبان قبول می کند. یعنی اگر سامبایی که نصب کرده اید نالمن باشد و مستقیماً به اینترنت وصل باشد قطعاً نفوذپذیر خواهد بود. یکی از ساده ترین راههای جلوگیری از این امر، استفاده از hostsallow و hostsdeny است که می توان در پرونده تنظیم سامبا به صورت زیر اضافه کرد:

```
hosts allow = 127.0.0.1 192.198.2.0/24 192.168.3.0/24
```

```
hosts deny = 0.0.0.0/0
```

در مثال بالا فقط به اتصالات سامبا که از خود کارساز^۲ و دو شبکه 192.198.2. و 192.168.3. و برقار می شود، اجازه برقاری اتصال داده می شود و غیر از این موارد هیچ کس حق اتصال ندارد و به محض فرستادن اولین بسته ارسالی رد خواهد شد.

۳-۷ - استفاده از حفاظت مبتنی بر میزبان کاربر^۳

می توان دسترسی به کارساز را با کاربران خاصی نیز محدود کرد. اگر بخواهید فقط کاربرانی که مد نظر دارید به کارساز وصل شوند، باید در بخش global از پرونده تنظیم smb.conf به صورت زیر عمل کنید:

```
valid users = @smbusers , jacko
```

به این ترتیب اجازه دسترسی به کارساز یا از طریق کاربر jacko و یا اعضای گروه smbuser امکان پذیر خواهد بود.

¹ Host-Based Protection

² Vulnerable

³ Localhost

⁴ User-Based Protection

۴-۷- استفاده از حفاظت مبتنی بر واسطه^۱

به طور پیشفرض، سامبا تمام اتصالات را روی هر واسطه شبکه‌ای که روی سامانه پیدا کند می‌پذیرد. یعنی اگر اتصال PPP یا ISDN به اینترنت داشته باشد، سامبا آنها را قبول خواهد کرد. ولی برای اینکه این تنظیمات را نیز به دلخواه خود تغییر دهید باید به صورت زیر عمل کنید:

```
interfaces = eth* lo
```

```
bind interfaces only = yes
```

با تنظیمات فوق، سامبا فقط به اتصالات روی واسطه‌ای که با eth شروع شده و loopback برقرار می‌شود، پاسخ می‌دهد. مانند eth0,eth1. البته نام واسطه‌ها به نوع سامانه عامل بستگی دارد. این نامهایی که گفته شد روی لینوکس کاربرد دارد. بنابراین اگر یک اتصالی از روی واسطه ppp0 صورت پذیرد، فوراً رد خواهد شد.

۵-۷- استفاده از دیواره آتش

معمولًا از دیواره آتش در مواقعی استفاده می‌شود که دسترسی به بعضی خدمات خاص خارج از شبکه محدود نظر باشد. این روش فن خوبی برای داشتن امنیت در شبکه است. هرچند توصیه می‌شود حتماً برای امنیت بیشتر از روش‌های دیگر نیز در کنار دیواره آتش استفاده شود. برای تنظیم دیواره آتش باید بدانید، که چه درگاه‌هایی^۲ باز چه درگاه‌هایی بسته باشد. معمولاً سامبا از درگاه‌های زیر استفاده می‌کند:

UDP/137- Used by nmbd

UDP/138- Used by nmbd

TCP/139- Used by smbd

TCP/445- Used by smbd

درگاه آخر در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.

۶-۷- استفاده از IPC\$ Share-Based Denials

علاوه بر روش‌های فوق می‌توانید دسترسی به IPC\$ Share را نیز محدود کنید. یعنی:

```
[IPC$]
```

```
hosts allow = 192.168.115.0/24 127.0.0.1
```

```
hosts deny = 0.0.0.0/0
```

با توجه به دستورات و تنظیمات فوق، فقط اتصالات IPC\$ از میزبان محلی^۳ و شبکه 192.168.115.0 امکان‌پذیر خواهد بود. اگر کارخواه‌ها دیگر بخواهند به میزبان محلی وصل شوند با پیغام Access denied مواجه خواهند شد و نمی‌توانند منابع مشترک را جستجو کنند و نیز قادر به

¹ Interface Protection

² Port

³ Localhost

دسترسی به منابع مشترک دیگر نیز نخواهد بود. استفاده از این روش پیشنهاد نمی‌شود، مگر اینکه امکان استفاده از روش‌های قبلی مهیا نباشد.

-۷-۷ NTLM v2 security

روش احرازهای مبتنی بر NTLM یک روش پیشرفته احرازهای در ویندوز می‌باشد. برای بررسی دقیق‌تر این روش به کتابهای موجود در این زمینه مراجعه کنید.
برای تنظیم احرازهای NTLMv2 باید کلیدهای ثباتی^۱ زیر را بدانید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

“Imcompatibilitylevel“=dword:00000003

مقدار 00000003 به این معنی است که NTLMv2 فقط پاسخ^۲ را می‌فرستد. کارخواه‌ها از احرازهای NTLV2 استفاده می‌کنند. کنترل کننده‌های دامنه احرازهای NTLM، LM و NTLV2 را قبول می‌کنند.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\MSV1_0]

“NtlmMinClientSec“=dword:00080000

مقدار 00080000 به این معنی است که NTLMv2 Session security مجازند. اگر هر کدام از دو طرف NtlmMinServerSec و NtlmMinClientSec به مقدار 0x00080000 تنظیم شده باشند، در آن صورت اگر NTLMv2 Session Security تشخیص داده نشود، اتصال برقرار نخواهد شد.

-۸-۷ بروز رسانی سامبا

برای بروز رسانی سامبا همیشه به وب‌گاه سامبا^۳ سری بزنید و از وجود نسخه‌ها و یا رفع بعضی عیوب امنیتی جدید مطلع شوید. گاهی اوقات نکات امنیتی جدیدی ایجاد می‌شود که در آن صورت بروز رسانی سامبا اکیداً توصیه می‌گردد.

¹ Registry key

² Response

³ <http://www.samba.org/>

فصل هشتم

پشتیبانی از چاپ کلاسیک^۱ و CUPS^۲

۱-۸ - مقدمه

یکی از مهمترین و ضروری ترین خدماتی که باید به کاربران ارائه شود، خدمت چاپ است. سامبا می تواند این خدمت را برای کارخواههای شبکه شامل استفاده کنندگان ویندوز با قابلیت اعتماد بالا فراهم کند. این خدمت چاپ سامبا می تواند هم روی یک کارساز خوداتکا و هم روی یک کارساز عضو دامنه اجرا شود. تنظیماتی که روی این خدمت انجام می شود می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد. البته می توان آن را جایگزین کارساز چاپ در ویندوز NT یا ۲۰۰۰ کرد و قابلیتهای متعددی را به آن افزود.

کارخواهها نیز می توانند با استفاده از روش "Print'n'Print" چاپگر و نرم افزارهای راه انداز آن را به دست آورده و نصب نمایند. اگر به یک حسابداری^۳ مرکزی نیاز داشته باشیم، به طوری که برای هر

صفحه مقداری از حساب کاربر کم شود، این کار را نیز می توان با CUPS به بهترین نحو انجام داد.

در این فصل به بررسی چگونگی تنظیم و راه اندازی خدمت چاپ در سامبا پرداخته می شود. اکثر مطالبی که در این فصل آورده شده است در مورد CUPS نیز کاربرد دارد. در ادامه فصل به چگونگی استفاده از خدمت CUPS می پردازیم.

نکته: اغلب مثالهایی که آورده شده است، طبق کارخواه در حال اجرای WindowsXP professional است. در نظر داشته باشید که ویندوزهای ۲۰۰۰/xp کاملاً شیوه هم هستند و فقط در

جزئیات کمی متفاوتند.

۲-۸ - مقدمه فنی

نقش سامبا به عنوان یک واسطه^۴ است. به این ترتیب که پروندهایی که باید چاپ شود، از کارخواههای ویندوز می گیرد و آنها را به سامانه چاپ تحویل می دهد تا پردازش لازم روی آنها صورت پذیرد. بنابراین سامبا نیاز دارد تا با هر دو طرف ارتباط برقرار کند:

- کارخواههای چاپ ویندوز
- سامانه چاپ لینوکس

امروزه یکی از جنبه های مساله ساز مدیریت سامبا، تنظیمات چاپ است. تعداد زیادی از مدیران سامبا تصور می کنند که سامبا پردازش های چاپی خاصی را روی پرونده ها انجام می دهد. البته این تصور کاملاً اشتباه است. سامبا هیچ گونه فیلترینگ یا فرآیند دیگری را روی پرونده های چاپ اعمال نمی کند.

¹ Classical Printing Support

² Common UNIX Printing System

³ Accounting

⁴ Middleman

در واقع سامبا کار مربوط به چاپ را از کارخواه چاپ می‌گیرد. این کارها نیز در یک فضای محلی به صورت صفحه ذخیره^۱ شده‌اند. وقتی تمام کار چاپ دریافت شد، سامبا دستور چاپ را می‌دهد و پرونده مربوطه را نیز به آن ارسال می‌کند.

۳-۸ - مراحل پردازش چاپ از کارخواه به کارساز سامبا
چاپ موفقیت‌آمیز از یک کارخواه ویندوز به یک کارساز لینوکس با استفاده از کارساز چاپ سامبا شامل شش یا نهایتاً هفت مرحله خواهد بود:

۱. یک اتصال از سوی ویندوز به چاپگر به اشتراک گذاشته شده برقرار می‌شود.
 ۲. سامبا باید کاربر را شناسایی کند.
 ۳. ویندوز یک کپی از پرونده مورد نظر برای چاپ، به محیط Spooling سامبا می‌فرستد.
 ۴. اتصال برقرار شده از سوی ویندوز بسته می‌شود.
 ۵. سامبا دستور چاپ را برای دادن پرونده به محیط Spooling چاپ لینوکس فرا می‌خواند.
 ۶. سامانه چاپ لینوکس کار مربوط به چاپ را پردازش می‌کند.
 ۷. ممکن است نیاز باشد که پرونده چاپ پاک شود (حذف شود). این فقره^۲ به تنظیمات ذخیره کننده کار در صفحه^۳ چاپ بستگی دارد.
- ۴-۸ - پارامترهای مرتبط با تنظیمات چاپ در سامبا**
چند پارامتر در پرونده smb.conf برای تنظیم چاپ وجود دارد. همانند پارامترها و تنظیمات قبلی دو سطح Service و Global از این پارامترها وجود دارد.
- **پارامترهای سراسری^۴:** که به تعاریف اختصاصی اعمال نمی‌شود. اگر خطایی در آن باشد با برنامه testparm مشخص می‌شود و به شما گزارش داده می‌شود.
 - **پارامترهای سطح خدمات^۵:** این پارامترها می‌توانند (ممکن است) در بخش [global] در پرونده smb.conf تعیین شوند. در این مورد، آنها رفتار پیش‌فرض همه خدمات مشترک را تعریف می‌کنند.

¹ Spool

² Item

³ Spooler

⁴ Global Parameters

⁵ Service Level Parameters

۵-۸- تنظیمات ساده چاپ

در اینجا مثالی از یک تنظیم ساده چاپ در سامبا است که از تعداد کمی پارامتر برای تنظیم استفاده کرده است. با وجود این به راحتی خدمت چاپ را فراهم می‌سازد. وقتی شما یک پارامتر را در پرونده smb.conf تعیین و مشخص می‌کنید، مقدار پیش‌فرض جای‌نوشت^۱ می‌شود. هنگامی که testparm با مجوز root اجرا می‌شود، قادر است تمام تنظیمات را گزارش دهد. این مورد تمام مقادیر پیش‌فرض و تنظیمات پرونده smb.conf را شامل می‌شود. ضمناً هشدارهایی برای پارامترهایی که تنظیم نشده‌اند، اعلام می‌کند. خروجی برنامه testparm حدود ۳۴۰ خط و یا بیشتر است و بنابراین بهتر است هنگام اجرا آن را با یک برنامه صفحه‌بندی لوله^۲ کنید.

```
[global]
printing = bsd
load printers = yes

[printers]
path = /var/spool/samba
printable = yes
public = yes
writable = no
```

۶-۸- استفاده از برنامه Testparm

برای اینکه بتوانید تمام تنظیمات مربوط به چاپ در سامبا را مشاهده کنید، دستور زیر را اجرا کنید:

```
# testparm -s -v | egrep "( lp | print | spool | driver | ports | \[ )"
```

خروجی این دستور را می‌توانید برای نمونه ببینید:

¹ Overwrite
² Pipe

```

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"

[global]
smb ports = 445 139
lpq cache time = 10
load printers = Yes
printcap name = /etc/printcap
disable spoolss = No
enumports command =
addprinter command =
deleteprinter command =
show add printer wizard = Yes
os2 driver map =
printer admin =
min print space = 0
max print jobs = 1000
printable = No
printing = bsd
print command = lpr -r -P'%p' %s
lpq command = lpq -P'%p'
lprm command = lprm -P'%p' %j
lppause command =

lpresume command =
printer name =
use client driver = No

[homes]

[printers]
path = /var/spool/samba
printable = Yes

```

نکته: نتیجه اجرای برنامه testparm در سامبای ۳ متفاوت از سامبای ۲.x است.
 توجه داشته باشید که همیشه لازم است به عقب برگردید و خروجی برنامه testparm را به دقت بررسی کنید. این کار در واقع عیب‌یابی^۱ است و توصیه می‌شود که هرگاه تنظیم خاصی مورد نظر است، حتماً صریحاً آن را ذکر و تنظیم کنید و به پیش‌فرض بودن حالت تنظیم مورد نظر خود اعتماد نکنید. با استفاده از برنامه testparm خیلی از تنظیماتی که در نظر گرفته شده و خلاف نظر شماست مشخص می‌شود.

^۱ Troubleshooting

۷-۸- جزئیات بیشتر

به مثال زیر که یک پرونده تنظیم برای چاپ در یک سامانه BSD است دقت کنید. (انتخاب سامانه BSD به دلیل رایج بودن آن سامانه در بسیاری از محیطهای کاری است)

```
[global]
printing = bsd
load printers = yes
show add printer wizard = yes
printcap name = /etc/printcap
printer admin = @ntadmin, root
max print jobs = 100
lpq cache time = 20
use client driver = no

[printers]
comment = All Printers
printable = yes
path = /var/spool/samba
browseable = no
guest ok = yes
public = yes
read only = yes
writable = no

[my_printer_name]
comment = Printer with Restricted Access
path = /var/spool/samba_my_printer
printer admin = kurt
browseable = yes
printable = yes
writable = no
hosts allow = 0.0.0.0
hosts deny = turbo_xp, 10.160.50.23, 10.160.51.60
guest ok = no
```

در مثال فوق بخش‌های [global]، [printers] و [my-printer-name] آورده شده است که در ادامه به تفصیل پارامترهای ذکر شده در هر یک را بررسی می‌کنیم.

بخش [global]

تمام پارامترهایی که به طور کلی روی کارساز اعمال می‌شوند، در این بخش آورده می‌شود.
▪ **printing=bsd**: این پارامتر باعث می‌شود تا از دستورات مربوط به سامانه BSD برای عملیات چاپ استفاده شود. قابل ذکر است که چون این پارامتر در بخش global آورده شده

است، روی تمام چاپگرهایی که به اشتراک گذاشته شده‌اند و به طور جداگانه تنظیم نشده‌اند، تاثیر دارد.

Load printers=yes: این پارامتر به سامبا می‌گوید که تمام چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده را ایجاد کند. این چاپگرها با بررسی و اسکن کردن پرونده printcap مشخص می‌شوند و همه چاپگرها قابل مرور هم می‌باشند. اگر این پارامتر را تنظیم کنید، دیگر نیازی به تنظیم جداگانه هر چاپگر به اشتراک گذاشته شده نیست. اگر این پارامتر را برابر با no بگذارید، در آن صورت باید هر چاپگری را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، به طور جداگانه تنظیم و تعیین کنید و چاپگری را هم که مایل نیستید به اشتراک بگذارید، تنظیمی به آن اعمال نخواهد شد و غیر قابل دسترس خواهد بود.

Show add printer wizard=yes: با این پارامتر نیز که به طور پیش‌فرض yes است، تعیین می‌کنید که شما می‌توانید مریبوط به Add printer wizard در شاخه printers از میزبان سامبا (که در Network Neignborhood یا با دستور net view دیده می‌شود) ظاهر گردد. با Add printer wizard شما می‌توانید نرم‌افزار راهانداز چاپگر را تعیین کنید.

Max print jobs=100: حداقل تعداد کارهایی که در یک زمان می‌تواند روی کارساز سامبا فعال باشد را تعیین می‌کند. در اینجا این با تعداد مقدار ۱۰۰ به عنوان مقدار حداقل تنظیم شده است. اگر بیش از این تعداد به کارساز فرستاده شود، در آن صورت کارخواه با پیغام خطای "no more space available on server" مواجه خواهد بود. اگر این مقدار را به صفر (پیش‌فرض هم ۰ است) تنظیم کنید، به این معنی است که هیچ محدودیتی در تعداد کارهای همزمان وجود ندارد.

Printcap name=/etc/printcap: سامبا در این پرونده به دنبال پرونده چاپگرهای در دسترس می‌گردد.

Printer admin=@ntadmin: اعضای گروه @ntadmin باید قادر باشند نرم‌افزارهای راهانداز لازم را اضافه کنند و یا خصوصیات چاپگر را تغییر دهند (فقط یک نام و مثال است و لازم است که یک نام متغیر از یک گروه لینوکس باشد). به طور ضمنی کاربر root همیشه عضو admin چاپگر است. علامت @ باعث می‌شود تا سامبا به نام گروه‌های موجود در پرونده /etc/group مراجعه کند.

Lpq cache time=20: با این پارامتر زمان Cache نتایج دستور lpq کنترل می‌شود و باعث می‌شود بار ایجاد شده روی کارساز چاپگر کاهش یابد.

Use client driver=no: بودن این پارامتر فقط روی ویندوز‌های NT/200x/xp تاثیر دارد. البته باید آن را در کارساز سامبایی که نرم‌افزارهای راهانداز معتبری روی آن نصب است، به yes تنظیم کنید. برای توضیحات بیشتر به راهنمای کمکی smb.conf مراجعه کنید.

[printers] بخش

اگر بخشی با این نام در پرونده smb.conf آورده شود، کاربران قادر خواهند بود به هر چاپگری که در پرونده PrintCap مشخص شده است وصل شوند. چون بعد از شروع کار سامبا یک چاپگر به اشتراک گذاشته شده به ازای هر نام چاپگر موجود در پرونده PrintCap ایجاد می‌شود. در واقع این بخش یک تنظیمات عمومی مربوط به همه چاپگرهای را در بردارد. حال به بررسی پارامترهای این قسمت بپردازیم:

Comment=All printers: این توضیح به کارخواهایی که می‌خواهند از چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده استفاده کنند، نشان داده می‌شود.

Printable=yes: خدمت [printers] باید به عنوان printable اعلام شود. اگر غیر از این باشد smbd در هنگام راهاندازی برای بازشدن با مشکل مواجه خواهد شد. این پارامتر به کارخواه‌ها اجازه می‌دهد تا پروندهای ذخیره شده در را بتوانند در شاخه مشخص شده در پارامتر path، باز کرده و یا بنویسند. این پارامتر جهت جدا کردن چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده از پروندهای مشترک توسط سامبا به کار می‌رود.

Path=/var/spool/samba: این پارامتر به شاخه استفاده شده توسط سامبا برای ذخیره نمودن در صفحه چاپ رسیده، اشاره می‌کند، که آن شاخه باید قابل نوشتن^۱ باشد و بیت sticky نیز در آن فعال شده باشد. همچنین این شاخه نباید همان شاخه spool تعیین شده در تنظیمات زیر سامانه چاپ لینوکس شما باشد.

Browsable=no: معمولاً وقتی پارامتر printable به yes تنظیم شده باشد، این پارامتر همیشه به no تنظیم می‌شود و باعث می‌شود تا چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده در لیست مخفی باشند.

guest ok=yes: در صورت yes بودن این پارامتر، برای اتصال به چاپگر مورد نظر هیچ کلمه عبوری نیاز نیست. در اکثر سامانه‌ها حساب کاربری guest به کاربری به نام "nobody" منطبق می‌شود. این کاربر در پرونده passwd در لینوکس با کلمه عبور خالی (Empty) وجود دارد. ولی توجه کنید که نمی‌توان با آن تحت لینوکس وار شد. در بعضی از سامانه‌ها کاربر guest مجوز استفاده از چاپ را ندارد. شما می‌توانید این محدودیت را به طریق زیر امتحان کنید. ابتدا با کاربر guest با استفاده از دستور guest - su وارد شوید و دستوری مانند دستور زیر برای چاپ اجرا کنید:

```
$ lpr -P printername /etc/motd
```

public=yes: این پارامتر در واقع یک متراffد برای پارامتر guest ok است و نیازی نیست که در صورت وجود آن، این پارامتر را دوباره بیاوریم.

¹ writable

Read only=yes: وجود این پارامتر باعث می‌شود تا کاربران دیگری که از منابع مشترک دیگر استفاده می‌کنند، نتوانند در شاخه مخصوص خدمت چاپ تعییری دهند. (هرچند بودن این خدمت همیشه اجازه نوشتن را در این شاخه می‌دهد، اما فقط در طول عملیات مربوط به چاپ اگر کاربران مجوز اتصال را داشته باشند و به طور عادی برای عملیات نوشتن اجازه داده نمی‌شود.)

writable=no: این پارامتر مترادف پارامتر `read only = yes` است

هر بخش [my-printer-name]

در این بخش می‌توان به تعداد چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده تنظیمات اختصاصی هر چاپگر را انجام داد. باید سعی کنید نامی که به چاپگر اشتراک گذاشته شده می‌دهید با نام منبع دیگر یکی نباشد. چون در آن صورت وقتی در خواستی از طرف کارخواه به سامبا فرستاده شود، سامبا ابتدا به دنبال آن نام در بین پروندهای به اشتراک گذاشته شده می‌رود. در صورتی نام مشابه نام چاپگر پیدا کند به آن منبع متصل می‌شود و امکان دسترسی به چاپگر وجود ندارد.

Comment: توضیحی که به همه نشان داده می‌شود.

Path=/var/spool/samba-my-printer: تنظیم فضای spooling برای این چاپگر در مسیری غیر از شاخه پیشفرض.

Printer admin=kurt: تعریف یک `admin` جدا از دیگر چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده برای این چاپگر خاص.

Browsable=yes: این پارامتر باعث می‌شود تا کارخواهها به راحتی بتوانند چاپگر مورد نظر را در Network Neigborhood ببینند.

Printable=yes: همان کار پارامتر موجود در بخش `[printers]` را انجام می‌دهد.

Writable=no: همان کار پارامتر موجود در بخش `[printers]` را انجام می‌دهد.

Host allow=10.10.160.,10.10.161.: در این بخش یک کنترل دسترسی به چاپگر با استفاده از این پارامتر ساخته می‌شود. در واقع با دادن آدرس IP کارخواهها، می‌توان دسترسی به چاپگر را محدود کرد. این کار اصلاً تاثیری در ایجاد امنیت ندارد. فقط یک کنترل ساده روی دسترسی است.

Host deny= turbo-xp,10.10.160.33,10.10.161.65: کارخواههای مشخص شده در این پارامتر، به هیچ وجه اجازه دسترسی به چاپگر را ندارند. همان طور که مشاهده می‌کنید، در اینجا هم می‌توان نام کامپیوتر و یا IP آن را آورد.

Guest ok=no: با این پارامتر دیگر کاربر `guest` نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. نکته مهم این است که لازم نیست درایووهای چاپگر روی یک سامانه سامبا به منظور پشتیبانی از کارخواههای ویندوز نصب شود.

کارخواههای ویندوز NT/2000 می‌توانند APW (Add Printer Wizard) را برای نصب نرم‌افزار راهاندازها به طور محلی اجرا کنند. این همان روش استفاده شده در کارخواههای ۹x/Me است. هرچند در سامبای نسخه ۲،۰ وجود داشت که باعث می‌شد کارخواههای ویندوز ۲۰۰۰ NT نیاز داشته باشند کارساز سامبا یک نرم‌افزار راهانداز درست برای چاپگر را فراهم کند که این اشکال در نسخه ۲،۱ بروطرف شد^۱ اما با این همه یکی از قابلیتهای جدید در سامبا برای نصب نرم‌افزار راهانداز چاپگر، استفاده از بخش [printers] در کارساز سامبا است که کار را بسیار آسان کرده است. با وجود این قابلیت، تمام کارخواههای (شامل ۹۵/۹۸/Me) نرم‌افزار راهانداز نصب شده را در هنگام اولین اتصال به چاپگر به اشتراک گذاشته شده دریافت می‌کنند. بارگذاری^۲ و سپردن^۳ نرم‌افزار راهانداز به بخش [printers] و کارهای بعدی آن به چند طریق می‌تواند انجام شود:

- اجرای APW روی یک کارخواه NT/200x/xp professional (این راه در ویندوزهای ۹۵/۹۸/Me عملی نیست.)
- استفاده از مجموعه ابزار Imprints.
- استفاده از مجموعه ابزار rpcclient, smbclient که به صورت خط فرمان هستند.
- استفاده از Cupsaddsmb (که فقط برای سامانه چاپ CUPS کار می‌کند و نه برای LPRng,LDR/LPD و...).

در ویندوزهای ۹۸/Me وقتی یک چاپگر به اشتراک گذاشته می‌شود، نام [printers] به آن خدمت داده می‌شود. این خدمت در سامبای ۲،۲ در این بخش پارامترهایی نیز برای تنظیم آن در نظر گرفته می‌شود. اما در سامبای ۳ این پارامترها حذف شدند. در واقع نام جدید [print\$] برای محل به دست آوردن نرم‌افزارهای راهانداز چاپگر در نظر گرفته شد. که این نام در ویندوزهای NT برای چاپگر به اشتراک گذاشته شده در نظر گرفته شده است.

Creating the [print\$] share

همانطور که گفتیم برای پشتیبانی از بارگذاری و دریافت پروندهای نرم‌افزار راهانداز چاپگر، باید ابتدا یک بخش به نام [print\$] ایجاد کنیم. دقت کنید نام این بخش یعنی [print\$] در کارخواههای تحت ویندوز یک hardcoded است و نمی‌تواند تغییر کند. چون کارخواههای تحت ویندوز طوری برنامه‌نویسی شده‌اند که دقیقاً این اسم را در لیست خدمات به اشتراک گذاشته شده جستجو می‌کنند تا پروندهای نرم‌افزار راهانداز چاپگر را به دست آورند. در این بخش که پارامترهای آن را معرفی می‌کنیم باید شاخه را که پروندها در آن قرار دارد را مشخص کنیم.

پارامترهای زیر در قسمت [print\$] نیاز است:

¹ Bug

² Uploading

³ Depositing

```

[global]
# members of the ntadmin group should be able to add drivers and set
# printer properties. root is implicitly always a 'printer admin'.
    printer admin = @ntadmin
...
[printers]
...
[print$]
    comment = Printer Driver Download Area
    path = /etc/samba/drivers
    browseable = yes
    guest ok = yes
    read only = yes
    write list = @ntadmin, root

```

comment = Printer Driver Download Area: توضیحی که هنگام لیست شدن در کارخواه می‌گردد (معمولاً کارخواه‌های ویندوزی این توضیح را نمی‌بینند ولی این توضیح در خروجی دستور Smbclient -L samba Server می‌شود.)

Path =/etc/ samba/ Printers: مسیری که پرونده‌های نرمافزار راهانداز ویندوز برای سپردن از لینوکس در آن قرار می‌گیرند.

browseable= no: باعث می‌شود که بخش به اشتراک گذاشته شده [print\$] برای کارخواه‌های Network Neighborhood قابل مشاهده نباشد. هرچند بار هم شما می‌توانید آن را با استفاده از دستور: Net use g:\\\\ Samba server\\printer در Dosprompt از Connect network drive menu مرورگر ویندوز سوار کنید.

read only = yes: چون ما نمی‌خواهیم هر کسی به پرونده‌های نرمافزارهای راهانداز در این محل دسترسی داشته باشد و یا حتی تنظیمات آن را تغییر دهد، بنابراین با این پارامتر آن را به صورت فقط خواندنی به اشتراک می‌گذاریم.

write list =@ ntadmin,root: با توجه به پارامتر قبلی چون [print\$] فقط خواندنی شده است و کسی نمی‌تواند هیچ تغییری روی آن اعمال کند، شما باید یک لیستی با مجوز نوشتن برای کاربران خاص مثل root ایجاد کنید. این لیست با پارامتر فوق ایجاد می‌شود.

Share Directory [print\$]

در قسمت قبل گفتیم به منظور ایجاد محل برای به دست آوردن نرمافزار راهانداز چاپگر توسط کارخواه‌ها، بخش [print\$] را ایجاد کردایم. حال این منبع مشترک باید دارای نرمافزارهای راهانداز

چاپگر برای معماریهای مختلف کارخواهها باشد. بنابراین باید در شاخه که در پارامتر path مشخص کردیم، چند زیرشاخه ایجاد نماییم. یک نکته مهم این است که درست مثل نام بخش [print\$] که یک hardcoded بود و نباید تغییری در آن داده شود، نام زیر شاخه‌ها نیز hardcoded است و باید دقیقاً به همین شکلی که در زیر آورده شده، ایجاد شوند:

```
[print$] --+
| -- W32X86      # Server drivers to windows NT x86
| -- WIN40       # Server drivers to windows 95/98
| -- W32ALPHA    # Server drivers to windows NT Alphah_Axp
| -- W32MIPS     # Server drivers to windows NT R4000
| -- W32PPC      # Server drivers to windows NT Power PC
```

بعد از اینکه از درستی تنظیمات فوق مطمئن شدید، به یکی از سامانه‌های کارخواه که ویندوز NT 4.0/2000x/xp دارد مراجعه کنید. سپس به محیط My Network Place Network Neighborhood یا Printers and Faxes بروید و به دنبال میزبان سامیا بگردید و روی آن به قسمت چاپگرهای راه‌انداز گذاشته شده منطبق شوند، بینید.

۷-۸-۱ - نصب نرم‌افزار راه‌انداز در [print\$] حتماً تا الان تمام مراحل را به خوبی پشت سر گذاشته‌اید. پروندهای نرم‌افزار راه‌انداز چاپگر بعد از در دسترس بودن باید نصب شوند، چون در غیر این صورت چاپگر قابل استفاده نخواهد بود. دو راه برای نصب پرونده نرم‌افزار راه‌انداز چاپگر در بخش [print\$] وجود دارد: با استفاده از دستور rpcclient و زیر دستورهای آن (دراینچه: Setdriver, adddriver) از روی هر سامانه لینوکس.

با اجرای یک GUI Printer Properties, Printer Wizard از روی هر کارخواه ویندوز NT/2000x/XP که البته گزینه دوم شاید آسان‌تر باشد. در ادامه به بررسی این دو راه می‌پردازیم.

۷-۸-۲ - ویژارد اضافه نمودن چاپگر روی ویندوزهای NT/2000x/XP، برنامه گرافیکی Add Printer Wizard به نصب نرم‌افزارهای راه‌انداز چاپگر روی کارخواهها کمک می‌کند و با این شرایط نصب آنها چندان مشکل نخواهد بود. شما باید Properties چاپگر را که می‌خواهید نرم‌افزار راه‌انداز آن را نصب کنید، بینید. یعنی مرورگر ویندوز Network Neighborhood را باز کنید و منابع به اشتراک گذاشته شده مربوط به کارساز سامیای خود را بینید. شاخه مربوط به چاپگر (Printers) را باز کرده و روی شمايل چاپگر راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید. در صورتی که نرم‌افزار راه‌انداز نصب نشده باشد با پیغام خطای زیر روبرو خواهید شد:

Device Setting Connot be displayed .The driver for the specified Printer is not installed , Only spooler Properties will be displayed .Do you want to install the driver now?

- در صورت مشاهده این پیغام روی yes کلیک نکنید و در عوض No را انتخاب کنید. در این صورت فقط صفحه مربوط به Properties چاپگر را خواهید دید. در اینجا دو راه برای نصب داریم:
- انتخاب نرمافزار راهانداز از لیست نرمافزارهای راهانداز نصب شده که این لیست در ابتدای کار خالی خواهد بود.
 - فشرار روی New Driver برای نصب یک نرمافزار راهانداز چاپگر جدید. در این صورت یک ویزارد شروع به کار می کند و مراحل کاری آن دقیقاً شبیه نصب نرمافزارهای راهانداز دیگر در سامانه عامل ویندوز است.

ما فرض را بر این داریم که شما با مراحل نصب نرمافزار راهانداز در ویندوز آشنا هستید. از اینکه اتصال شما با کارساز سامبا با یک کاربر قوی است، مطمئن شوید. اگر در این مورد شک دارید، می توانید با کمک دستور smbstatus شرایط را بررسی کنید. در صورتی که بخواهید نرمافزار راهانداز چاپگر را روی سامانه عامل دیگری غیر از ویندوز نصب کنید (NT x86)، باید از sharing tab (Properties چاپگر استفاده کنید).

CUPS^۱ -۸-۸

CUPS یک سامانه مدیریت چاپ برای بسترها لینوکس است که توسط Easy Software Production به منظور ترویج یک استاندارد برای چاپ روی تمام نسخه های لینوکس و کاربران آن توسعه داده شده است. CUPS از^۲ IPP به عنوان مبنای مدیریت کارها و صفحه های چاپ استفاده می کند. همچنین در آن از قراردادهای^۳ LPD، SMB^۴ و Appsocket به منظور سهولت بیشتر در انجام توابع استفاده می شود. CUPS برای پشتیبانی از عملیات چاپ تحت لینوکس، جستجوگر چاپگرهای شبکه و^۵ PPD را نیز اضافه کرده است. همچنین شامل یک Image File RIP است که برای چاپگرهای non-Postscript به کار می رود. CUPS تحت مجوز^۶ GPL است.

¹ Internet Printing Protocol

² Line Printer Daemon

³ Server Message Block

⁴ Postscript Printer Description

⁵ GNU General Public License

۱-۸-۸ - مروری بر سامانه چاپ CUPS

مسئله چاپ در لینوکس برای چند سال مشکل‌آفرین بود. بر خلاف ویندوز و Mac Os، لینوکس دارای واسط استانداردی برای چاپگرها نبود. به همین منظور CUPS برای حذف مشکلات چاپ طراحی شد. در واقع CUPS یک سامانه چاپ مشترک بین تمام نسخه‌های لینوکس است که نیازهای چاپ را برای کاربران برطرف می‌کند. CUPS دارای ویژگیهای قوی و منحصر به فردی است که سعی داریم در این بخش به برخی از آن‌ان پردازیم.

همان‌طور که گفتیم CUPS بر مبنای استاندارد واسطی که IPP نامیده می‌شود، پابرجاست. IPP یک قرارداد استاندارد برای چاپ و مدیریت کارهای چاپ و تنظیمات چاپگر مثل اندازه رسانه^۱، دقت^۲ و ... تعریف می‌کند. مانند تمام قراردادهای IPP، IP-Based می‌تواند هم به صورت محلی و هم به صورت از راه دور یعنی در طول اینترنت روی چاپگرها با هزاران مایل فاصله استفاده شود و برخلاف قراردادهای دیگر، در IPP می‌توان از کنترل دسترسی، احراز هویت و رمزبندی^۳ استفاده کرد و در نتیجه آن را کارتر و امن‌تر از دیگر خدمات چاپ می‌سازد.

IPP یک لایه بالاتر از HTTP است. این پروتکل به کاربران اجازه می‌دهد تا مستندات خود را ببینند و وضعیت اطلاعات خود را روی چاپگر یا کارساز با استفاده از جستجوگر شان چک کنند.

کلیه مستندات مربوط به CUPS را می‌توانید در وب‌گاه <http://www.cups.org/> مشاهده نمایید. معمولاً CUPS در سامبا^۴ و ۲،۰.x به طور پیش‌فرض نصب است و برای استفاده از آن کافی است به پرونده smb.conf رفته و تنظیمات موردنظر خود را انجام دهید. اما اگر CUPS روی سامانه شما نصب نبوده به چند طریق می‌توانید آن را نصب یا ترجمه کنید. به عنوان مثال روی سامانه RedHat می‌توانید پرونده rpm آن را دریافت نموده و با دستور زیر آن را اجرا نمایید:

```
# rpm -e lpr  
# rpm -i cups-1.1.linux-M.m.n-intel.rpm
```

البته برای اجرای دستور فوق باید با کاربر root وارد شده باشید.

برای راه اندازی و ایست نمودن خدمت CUPS معمولاً بسته به بسترهای استفاده می‌کنید، از دستورات زیر استفاده می‌شود:

```
# /etc/software/init.d/cups restart  
# /etc/rc.d/init.d/cups restart  
# /etc/init.d/cups restart  
# /sbin/init.d/cups restart
```

دستورات فوق را باید مناسب انواع بسترهای انتخاب کرد و به کار برد.

¹ media size

² resolution

³ encryption

-۲-۸-۸- تنظیمات پایه‌ای CUPS

برای استفاده از خدمت چاپ CUPS، در ساده‌ترین حالت فقط کافی است به پرونده smb.conf رفته و دو تنظیم زیر را انجام دهید:

Printing = cups

Printcap name = cups

برای روشن‌تر شدن نحوه تنظیمات به مثال زیر که یک مثال بسیار ساده از سامانه چاپ CUPS است دقت نمایید:

```
[global]
load printers = yes
printing = cups
printcap name = cups

[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
printer admin = root, @ntadmins
```

با تنظیمات مثال فوق به راحتی می‌توانید تمام پرونده‌ها با قالبهای گرافیکی، متنی، PDF و Postscript را که از کارخواه‌های ویندوز دریافت می‌کنید، چاپ نمایید. مثال بعدی کمی پیچیده‌تر از مثال قبلی است و با استفاده از آن قادر خواهید بود خدمت CUPS را برای همه تعریف کنید. اما یک چاکر را به طور متفاوت با تنظیمات خاص خودش تعریف نمایید. به تنظیمات آن در پرونده smb.conf دقت نمایید:

```

[global]
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
printer admin = root, %ontadmins

[special_printer]
comment = A special printer with his own settings
path = /var/spool/samba-special
printing = sysv
printcap = lpstat
print command = echo "NEW: `date`: printfile %f" \
>> /tmp/smbprn.log ; \
echo " `date`: p-%p s-%s f-%f" >> /tmp/smbprn.log ; \
echo " `date`: j-%j J-%J z-%z c-%c" >> /tmp/smbprn.log ; rm %f
public = no
guest ok = no
writable = no
printable = yes
printer admin = kurt
hosts deny = 0.0.0.0
hosts allow = turbo_xp, 10.160.50.23, 10.160.51.60

```

همان طور که در مثال مشاهده می‌کنید در تعریف و تنظیم چاپگر خاص، پارامترهای printing و sysv و printcap به lpstat تنظیم شده است. علاوه بر آن، چاپگر admin @admin است و نه kurt و guest نیز اجازه چاپ روی آن را ندارد و در لیست Network Neighborhood نیز ظاهر نمی‌شود. بنابراین برای استفاده از آن باید بدانید که این چاپگر وجود دارد. در ضمن طبق تنظیمات انجام شده فقط سه سامانه به آن دسترسی دارند.

۳-۸-۸- تنظیمات پیچیده‌تر در CUPS

برای انجام تنظیمات CUPS دو راه وجود دارد:

۱. استفاده از واسطه وب

۲. استفاده از خط فرمان ۹-۸- استفاده از واسط وب

کارساز وب CUPS یک واسط خوب برای برخی تنظیمات CUPS ایجاد نموده است. برای استفاده از این واسط باید مرورگر مورد نظر خود را باز نموده و آدرس زیر را وارد نمایید:

<http://localhost:631/admin>

در صورت اجرای درست آن باید صفحه‌ای شبیه زیر مشاهده کنید:



با توجه به صفحه فوق، باید برای اضافه کردن چاپگر، روی Add Printer کلیک نمایید و به تنظیمات خواسته شده پاسخ دهید. بقیه تنظیمات نیز به همین ترتیب با واسط انجام می‌پذیرد.

۱۰-۸- استفاده از خط فرمان

همانطور که در ابتدای فصل نیز گفتیم، CUPS قابلیتهای فراوانی در مدیریت چاپ و کاربران آن دارد. برای استفاده از این قابلیتها و تنظیم آنها به کمک خط فرمان از دستور lpadmin می‌توان استفاده نمود. این دستور در شاخه /usr/sbin قرار دارد.

۱۰-۸-۱- اضافه کردن یک چاپگر

از دستور lpadmin با سوئیچ p- به منظور تصحیح و یا اضافه نمودن چاپگر استفاده می‌شود. برای اضافه نمودن یک چاپگر به CUPS باید از این دستور استفاده نمایید:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p printer -E -v device -m ppd
```

مثلاً برای یک چاپگر HP DeskJet که به درگاه parallel متصل شده دستور فوق به صورت زیر به کار می‌رود:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p DeskJet -E -v parallel:/dev/lp1 -m deskjet.ppd
```

و یا اضافه کردن یک چاپگر HP LaserJet با استفاده از واسط شبکه‌ای با آدرس 11.22.33.44 به صورت زیر است:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p LaserJet -E -v socket://11.22.33.44 -m laserjet.ppd
```

به طور کلی این دستور دارای سوئیچ‌های زیر است:

- **-c class**: اضافه کردن یک چاپگر به یک کلاس از چاپگرهای کامپیوتر. اگر آن کلاس وجود نداشته باشد، ایجاد می‌شود.
- **-m model**: یک نرمافزار راهانداز چاپگر استاندارد که معمولاً یک پرونده PPD است، را مشخص می‌کند. PPD معمولاً در مسیر /usr/share/cups/model قرار دارد. لیست کامل تمام مدل‌های در دسترس را می‌توانید با استفاده از دستور lpinfo و سوئیچ **-m** روی سامانه خود مشاهده کنید.
- **-r class**: چاپگر مورد نظر را از لیست class مشخص شده حذف می‌کند. اگر آن class خالی باشد آن class را حذف می‌کند.
- **-v device-uri**: ابزاری که می‌خواهد با چاپگر ارتباط برقرار کند را تعیین می‌کند.
- **-E**: چاپگر را فعال ساخته و کارها را می‌پذیرد.
- **-P ppd-file**: یک پرونده PPD محلی برای نرمافزار راهانداز چاپگر تعیین می‌کند.
- **-d printer**: به منظور پیش‌فرض نمودن یک چاپگر.

۲-۱۰-۸ - حذف یک چاپگر

برای حذف یک چاپگر از لیست چاپگرهای CUPS دستور زیر را به کار ببرید:

```
# /usr/sbin/lpadmin -x printer
```

۳-۱۰-۸ - راه اندازی و ایست کردن یک چاپگر

دستورات enable و disable یک چاپگر، صفحه‌ای^۱ آن چاپگر را راه اندازی و ایست می‌کند. در واقع هر چاپگری که غیرفعال است، کارهایی که به آن می‌رسد را دریافت می‌کند اما تا مجدد راهاندازی نشود، نمی‌تواند آن را چاپ کند. این قابلیت برای زمانی مفید است که نیاز دارید یک چاپگر را که به درستی کار نمی‌کند، اصلاح کنید. بعد از تعمیر آن، کلیه کارهایی که به آن رسیده چاپ خواهند شد.

```
# /usr/bin/enable printer
```

```
# /usr/bin/disable printer
```

¹ queue

۱۰-۸ - قبول یا رد یک کار مربوط به چاپگر

برای قبول یا رد یک کار روی یک چاپگر خاص می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

```
# /usr/sbin/accept printer  
# /usr/sbin/reject printer
```

۱۱-۸ - تنظیم Quota روی چاپگر در CUPS

با استفاده از خدمت CUPS می‌توانید از لحاظ اندازه و تعداد صفحات روی هر چاپگر محدودیت ایجاد نمایید. وقت نمایید که این محدودیتهایی که تعیین می‌کنید روی تمام کاربران به طور یکسان اعمال می‌شود و نمی‌توانید یک کاربر خاص را از این محدودیت استثنای نمایید. به عنوان مثال می‌توانید تعیین کنید که هر کاربر فقط بتواند ۵ برگ چاپ کند. این محدودیتها با پارامترهای job-، job-k-limit quota-period و job-page-limit تعیین می‌شود.

پارامتر job-quota-period مدت زمان پیگیری quota را تعیین می‌کند. این زمان به ثانیه است. بنابراین یک روز ۸۶۴۰۰ و یک هفته ۶۰۴۸۰۰ و یک ماه ۲۵۹۲۰۰۰ ثانیه خواهد بود. پارامتر job-k-limit محدودیت اندازه کارها را به کیلو بایت مشخص می‌کند. بالاخره با پارامتر job-page-limit نیز می‌توانید تعداد صفحاتی را که کاربران می‌توانند چاپ کنند تعیین کنید. به مثال زیر توجه نمایید:

```
#/usr/sbin/lpadmin -p printer -o job-quota-period=604800 -o job-k-limit=1024  
#/usr/sbin/lpadmin -p printer -o job-quota-period=604800 -o job-page-limit=10
```

۱۱-۹ - محدود نمودن کاربران برای دسترسی به یک چاپگر

علاوه بر تنظیمات فوق، امکان محدود نمودن دسترسی یک کاربر به یک چاپگر خاص نیز با دستور lpadmin با سوئیچ u- وجود دارد. البته به طور پیشفرض تمام کاربران به چاپگر دسترسی دارند.

```
# /usr/sbin/lpadmin -p printer -u allow:all
```

اگر بخواهید اجازه دهید سه کاربر paul,peter و mary اجازه چاپ داشته باشند، باید به صورت زیر عمل کنید:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p printer -u allow:peter,paul,mary
```

و اگر بخواهید برعکس عمل کنید:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p printer -u deny:peter,paul,mary
```

همچنین می‌توانید محدودیت را بر یک گروه خاص اعمال کنید:

```
# /usr/sbin/lpadmin -p printer -u allow:peter,paul,mary, @printgods
```

در بالا علاوه بر سه کاربر مورد نظر، به اعضای گروه printgods نیز مجوز چاپ داده شده است. نکته: توجه داشته باشید که CUPS در هر زمان فقط از یک لیست مجوز کاربران استفاده می‌کند. این لیست می‌تواند لیست allow و یا deny باشد. یعنی اگر شما یک لیست allow تعریف کنید و سپس یک لیست deny، لیست deny جایگزین لیست allow خواهد شد. یعنی در هر زمان فقط یک لیست فعال خواهد بود. به این ترتیب به راحتی می‌توانید چاپگرهای خود را مدیریت نمایید.

فصل نهم

استفاده از کاربران تعریف شده روی دامنه ویندوز


۱-۹ - مقدمه

Winbind یکی از اجزای سامباست که مساله وارد شدن چندگانه را روی دامنه حل می‌کند. Winbind از پیاده‌سازی لینوکس برای فراخوانی^۱ RPC تحت ویندوز،^۲ PAM و NSS^۳ به منظور اینکه کاربران دامنه ویندوز NT بتوانند به عنوان کاربران لینوکس روی ماشین لینوکس کار کنند، استفاده می‌کند. در این فصل سامانه Winbind را توصیف می‌کنیم. و کارهایی را که می‌تواند انجام دهد را توضیح می‌دهیم. همچنین به چگونگی تنظیم درست آن می‌پردازیم و اینکه چطور کار می‌کند.

Winbind سه کار مختلف زیر را انجام می‌دهد:

- احراز هویت و بررسی اعتبار کاربران با PAM
- تبدیل شناسه‌ها با NSS
- تبدیل شناسه‌های کاربری و گروهی لینوکس و شناسه‌های کاربری ویندوز NT را ذخیره می‌کند. این تبدیل فقط برای کاربران و گروههایی استفاده می‌شود که هیچ UID/GID محلی ندارند.

همانطور که قبلاً نیز گفتیم، smbd است که winbind را فراخوانی می‌کند. حال اگر winbind در حال اجرا نباشد، smbd از اطلاعات محلی /etc/group و /etc/passwd استفاده خواهد کرد و از هیچ نگاشت پویایی استفاده نخواهد کرد. به شکل دقت کنید:



1 Remote Procedure Calls
2 Pluggable Authentication Module
3 Name Service Switch

به خوبی می‌دانید که لینوکس و مایکروسافت ویندوز NT مدل‌های متفاوتی را برای نمایش اطلاعات کاربر و گروه‌ها به کار می‌گیرند و نیز از فناوریهای مختلفی برای پیاده‌سازی آنها استفاده می‌کنند. به همین دلیل یکی نمودن آنها (دو سامانه) به طرز قابل قبول، مشکل خواهد بود. یک روش معمول که امروزه استفاده می‌شود این است که حسابهای کاربری با نامهای یکسان روی هر دو سامانه لینوکس و ویندوز ایجاد نموده و از برنامه‌های سامبا^۱ برای فراهم نمودن تبادل خدمات پرونده و چاپ بین دو سامانه استفاده می‌کنند. اما در این روش چون به دو پایگاه داده مختلف نیاز است؛ کار کمی برای اضافه نمودن و حذف کاربران مشکل می‌شود. گاهی اوقات به مشکلات همزمان‌سازی عملیات روی پایگاه‌های داده بر می‌خوریم. می‌توان مسائل مربوط به logon Unified برای سامانه‌های لینوکس را به سه مسأله کوچکتر تقسیم کرد:

- بدست‌آوردن اطلاعات گروه و کاربران ویندوز NT
- احرازهاییت کاربران ویندوزی
- تغییر کلمه عبور برای کاربران ویندوز NT

با سامانه winbind یک راه حل ساده و خوب برای تمام مسائل فوق می‌توان ایجاد کرد. از winbind در سازمانهایی استفاده می‌شود که یک ساختار دامنه مبتنی بر NT دارند و می‌خواهند در آن از کارسازها و ایستگاه‌های کاری لینوکس استفاده کنند. Winbind به این سازمانها اجازه می‌دهد تا سامانه‌های لینوکس خود را به دامنه اضافه کنند، بدون اینکه نیازی به نگهداری یک ساختار جدا برای حسابهای کاربری باشد. این مساله باعث سادگی بسیاری در مدیریت شبکه خواهد شد و از ایجاد سربار می‌کاهد.

۲-۹ Winbind چگونه کار می‌کند؟

سامانه winbind بر اساس معماری کارخواه/کارساز^۲ است. هنگامی که کارساز winbind در حال اجراست، به دامنه لینوکس گوش می‌دهد و منتظر رسیدن درخواست است. این درخواستها توسط کارخواه‌های NSS و PAM تولید می‌شوند و به طور مرتب فرآیند می‌شوند. مواردی که winbind از آنها استفاده می‌کند آورده شده است:

۳-۹ Microsoft Remote Procedure Calls

همان طور که می‌دانید، از RPC برای عملیات مختلف مرتبط با شبکه بین ماشینهای ویندوز از قبیل مدیریت راه دور، احرازهاییت کاربران و عملیات spooling چاپ استفاده می‌شود. RPC از Winbind مختلفی برای تعیین گروه‌ها و کاربران دامنه و بدست آوردن اطلاعات جزئی آنها استفاده می‌کند. وقتی یک درخواست برای بدست آوردن اطلاعات کاربر و گروه مستقیماً به یک PDC ویندوز فرستاده می‌شود، اطلاعات حساب کاربری NT را به نام کاربری و گروه در لینوکس تبدیل می‌کند.

¹ Samba Suit

² Synchronize

³ client/server

–۴-۹ Name Service Switch

NSS یکی از ویژگیهایی است که امروزه در اکثر سامانه‌های عامل لینوکس وجود دارد. این خدمت کنترل چگونگی دسترسی به پایگاه‌های داده اطلاعاتی مورد نیاز توسط aliases، اطلاعات کاربران، نام میزبانها و غیره را بر عهده دارد. مثلاً یک ایستگاه کاری لینوکس می‌تواند اطلاعات مورد نیازش را از یکسری پروندها روی یک سامانه پرونده محلی بست آورد. یک سامانه شبکه‌ای ممکن است در ابتدا تلاش کند تا اطلاعاتش را از روی پروندهای محلی بست آورد، سپس با یک پایگاه داده NIS برای اطلاعات کاربری مشاوره کند و یا از یک کارساز DNS برای اطلاعات hostname کمک بگیرد. برنامه‌های واسط کاربردی NSS به winbind اجازه می‌دهد تا خود را به عنوان یک منبع اطلاعاتی در هنگام تطبیق نام کاربری و نام گروه در لینوکس معرفی کند. Winbind از این واسطه‌ها استفاده می‌کند و اطلاعات بست آمده از کارساز ویندوز NT توسط RPC را برای تهیه اطلاعات جدید کاربران به کار می‌گیرد. به این ترتیب، می‌توان اطلاعات کاربران یک دامنه NT را از روی یک ماشین لینوکس که در حال اجرای winbind است، بست آورد. همچنین می‌توان اطلاعات کاربران دامنه‌هایی که به دامنه مورد نظر اعتمادسازی شده‌اند، را نیز دید.

پرونده کنترل اولیه NSS، /etc/nsswitch.conf است. وقتی یک خدمت در لینوکس درخواستی برای گرفتن اطلاعات می‌دهد، کتابخانه C پرونده /etc/nsswitch.conf و خطی که مربوط به تنظیمات آن خدمت مورد نظر است را بررسی می‌کند. به عنوان مثال برای خدمت passwd اگر در پرونده nsswitch.conf به صورت زیر تنظیم شده باشد:

Passwd: file example

کتابخانه C اول پیمانه /lib/libnss_files.so و سپس پیمانه /lib/libnss_example.so را فراخوانده و در آنها به دنبال اطلاعات درخواستی می‌گردد و از هر کدام که توانست اطلاعات را بگیرد به درخواست مورد نظر پاسخ می‌دهد.

این واسط NSS یک راه آسان برای winbind مهیا می‌کند که همه آنچه قرار بود از طریق فوق انجام شود، در پرونده libnss_winbind.so در شاخه /lib قرار داده می‌شود و "winbind" در پرونده /etc/nsswitch.conf در مکان مناسب قرار داده می‌شود. از این به بعد کتابخانه C برای پاسخگویی به درخواستهای تطبیق اطلاعات نام کاربران و گروه‌ها، winbind را صدا می‌زند.

–۵-۹ Pluggable Authentication Modules

Pluggable Authentication Modules که PAM نیز خوانده می‌شود، یک سامانه مجزا برای احرازهای و مجوزدهی است. با PAM می‌توان بدون ترجمه دوباره برنامه‌های کاربردی مختلف برای آنها روش‌های احرازهای متفاوتی تعیین کرد. PAM همچنین برای سیاست‌گذاریهای خاص مجوزدهی مفید خواهد بود.

PAM از واسط Winbind مربوط به مدیریت کلمات عبور و مدیریت احرازهای برای یکی کردن سیاستهای ویندوز و لینوکس استفاده می‌کند. در نتیجه این امر، کاربران ویندوز NT می‌توانند روی یک ماشین لینوکس وارد شده‌اند و در برابر یک PDC مناسب احرازهای شوند و همچنین می‌توانند کلمات عبور خود را تغییر دهند.

PAM توسط پروندهای کنترلی در شاخه /etc/pam.d تنظیم می‌شود. البته برای هر خدمتی که نیاز به احرازهای دارد، وقتی یک درخواست احرازهای از یک برنامه کاربردی صادر می‌شود، کدهای PAM در کتابخانه C در قسمت مربوطه بررسی می‌شود. مانند NSS، در اینجا نیز یک واسطه Winbind اختصاص می‌یابد و کارهای بررسی به او واگذار می‌شود و همه آنچه که باید بررسی شود در پرونده pam_winbind.so در شاخه /lib/security قرار داده می‌شود.

۶-۹ - User and Group Allocation

هر گاه در ویندوز NT/200x یک کاربر یا گروه ایجاد می‌شود، یک شناسه نسبی^۱ به آن اختصاص می‌یابد که این شماره شناسه نسبی کمی با شمارهای که لینوکس به کاربر و گروه اختصاص می‌دهد متفاوت است. کار تبدیل شناسه نسبی به شناسه لینوکس و بالعکس است. نتیجه این تبدیلها به طور دائمی در یک پایگاه داده مربوط به نگاشت شناسه در یک پایگاه داده tdb ذخیره می‌شود و در نتیجه یک روش ثابت و پایداری برای تبدیل شناسه‌های نسبی به شناسه‌های لینوکس خواهد شد.

۷-۹ - Result Caching

در یک سامانه فعال عمل جستجو و تبدیل نام کاربر و گروه مرتبًا در حال انجام است. برای کاهش هزینهای که شبکه بدین منظور صرف می‌کند، Winbind می‌تواند از یک سامانه Caching استفاده نماید. بدین ترتیب اطلاعاتی که از PDC دریافت می‌شود به همراه یک شماره از PDC توسط Winbind Cache می‌شود. این شماره هر بار که اطلاعات هر کاربر یا گروهی تغییر می‌کند، اضافه می‌شود. هر بار که اطلاعات Cache قدیمی^۲ می‌شود، شماره مورد نظر با آنچه روی PDC است، مقایسه می‌شود. اگر با هم یکسان نبودند، اطلاعات موجود روی Cache کنار گذاشته می‌شود و مستقیماً از روی PDC اطلاعات دریافت می‌شوند.

۸-۹ - نصب و تنظیم Winbind

در این بخش تنظیمات و کارهای مربوط به نصب Winbind را بررسی می‌کنیم. قبل از شروع به نصب و تنظیم، لازم است به نکات زیر دقت نمایید:

اول اینکه اگر پرونده تنظیمات سامبای شما در حال حاضر به درستی کار می‌کند، از آن یک پشتیبان تهیه نمایید. اگر سامانه شما از PAM استفاده می‌نماید از کل محتويات شاخه /etc/pam.d پشتیبان تهیه نمایید و در آخر اینکه اگر دیسکت راه انداز نساخته‌اید، الان آن را بسازید! دلیل پشتیبان گرفتن از موارد فوق این است که در مورد PAM، اگر پرونده تنظیمات آن بهم بریزد تقریباً login کردن روی سامانه شما غیر ممکن است. آخرین نسخه سامبای ۳ شامل خدمت Winbind است که می‌توانید آن را از وب گاه بدست آورید.

برای اینکه کاربران دامنه بتوانند به پروندهای و متابع به اشتراک گذاشته شده سامبای و کلاً خدماتی که توسط کارساز سامبای ارائه می‌شود دسترسی داشته باشند، باید PAM روی سامانه شما به درستی

¹ Relative Identifier (RID)

² Expire

نصب و تنظیم شده باشد. برای ترجمه پیمانه‌های Winbind شما باید حداقل کتابخانه PAM را نصب شده روی سامانه خود داشته باشید. (PAM development libraries) به وب‌گاه PAM مراجعه کنید: <http://www.kernel.org/linux/libs/pam/>

همچنین لازم است قبل از تنظیم، تمام خدمات سamba که در حال اجرا هستند را متوقف کنید. مثل smbd و nmbd و نیز مطمئن شوید که بسته‌های استاندارد PAM در شاخه /etc/pam.d قرار دارند.

۹-۹- تنظیم winbind.conf و nsswitch.conf روی لینوکس

PAM یک جز استاندارد در نسخه‌های سامانه‌عامل لینوکس است ولی متاسفانه فقط تعداد کمی از این سامانه‌ها کتابخانه‌های مربوط به pam-devel را که برای سamba و تنظیماتش نیاز است نصب می‌کند. به علاوه سامبای ۳ به طور خودکار پرونده‌های winbind را در محلهای مناسب روی سامانه شما نصب می‌کند. پس ممکن است برای تنظیمات فقط به تغییر در پرونده nsswitch.conf نیاز داشته باشید.

کتابخانه‌های مورد نیاز برای اجرای صحیح خدمت winbind با nsswitch لازم است در محلهای صحیح کبی شوند. با دستور زیر این کار را انجام دهید:

```
# cp ./samba/source/nsswitch/libnss_inbind.so /lib
```

همچنین خوب است symbol link زیر را نیز ایجاد کنید:

```
# ln -s /lib/libnss_inbind.so /lib/libnss_winbind.so.2
```

حال، به عنوان کاربر root باید پرونده /etc/nsswitch.conf را ویرایش کرده و اجازه دهید تا گروه‌ها و کاربران توسط خدمت winbind قابل رویت باشند. پس به پرونده nsswitch.conf رفته و آن را به شکل زیر تنظیم کنید:

```
passwd : files winbind  
shadow : files  
group : files winbind
```

کتابخانه‌های مورد نیاز خدمت winbind بعد از هر بار راهاندازی مجدد سامانه به طور خودکار به Idconfig Cache وارد می‌شوند. ولی برای اینکه این کار سریع‌تر انجام شود و نیاز به راهاندازی مجدد سامانه نباشد، می‌توانید با دستور زیر به طور دستی این کار را انجام دهید:

```
# /sbin/Idconfig -v | grep winbind
```

دستور فوق، libnss_winbind را برای خدمت winbind قابل دسترس می‌کند.

۱۰-۹- تنظیم smb.conf برای Winbind

برای کنترل نحوه عملکرد winbind چند پارامتر در پرونده smb.conf نیاز است. این پارامترها در صفحات کمکی مربوط به winbind(8) به طور جزئی آورده شده‌اند. به شکل زیر که قسمت global از پرونده smb.conf است دقت کنید. پارامترهایی که باید تنظیم شوند در شکل مشخص شده‌اند:

```

[global]
# separate domain and username with '\', like DOMAIN\username
    winbind separator = \
# use uids from 10000 to 20000 for domain users
    idmap uid = 10000-20000
# use gids from 10000 to 20000 for domain groups
    idmap gid = 10000-20000
# allow enumeration of winbind users and groups
    winbind enum users = yes
    winbind enum groups = yes
# give winbind users a real shell (only needed if they have telnet access)
    template homedir = /home/winnt/%D/%U
    template shell = /bin/bash

```

۱۱-۹- اتصال کارساز سامبا به دامنه PDC

دستور زیر را برای اتصال کارساز سامبا به یک دامنه PDC به کار ببرید: PDC نام دامنه و Administrator نام کاربری است که در دامنه مجوز لازم را برای این کار دارد:

```
# /usr/local/samba/bin/net rpc join -S PDC -U Administrator
```

پاسخ مناسب دستور فوق از سوی سامانه به صورت زیر باید باشد:
“joined the domain DOMAIN.”

که DOMAIN نام دامنه مورد نظر شماست.
برای اینکه خدمت winbindd را راه اندازی کنید، کافی است دستور زیر را به کار ببرید:

```
# /usr/local/samba/sbin/winbindd
```

نکته: در توضیحات فوق فرض شده است که سامبا در شاخه /usr/local/samba نصب شده است. ممکن است نیاز باشد محل نصب سامبا روی سامانه خود را پیدا کنید. جالب است بدانید که winbindd می‌تواند در حالت^۱ dual اجرا شود. یعنی دو فرآیند در حال اجرا باشد. اولی فقط برای پاسخگویی به درخواستها به کمک cache که سریع‌تر به کارخواه پاسخ داده شود و دومی به منظور بروز رسانی cache برای درخواستهایی که در cache نیستند و برای اولین بار پرسیده می‌شوند. کار کردن winbindd در این حالت باعث می‌شود نتیجه کار آن دقیق‌تر و سریع‌تر باشد. برای اینکه winbindd را به حالت dual ببرید باید از -B- استفاده نمایید:

```
# /usr/local/samba/sbin/winbindd -B
```

اگر می‌خواهید از در حال اجرا بودن winbind مطمئن شوید، دستور زیر را اجرا کنید و در لیست خروجی از وجود winbindd مطمئن شوید.

^۱ Dual daemon mode

```
# ps -ae | grep winbindd
```

در صورت وجود آن باید خطی شبیه خط زیر در خروجی مشاهده کنید:

```
3025 ? 00 : 00 : 00 winbindd
```

حال می‌توانید یکسری اطلاعات درباره کاربران دامنه خود ببینید:

```
# /usr/local/samba/bin/wbinfo -u
```

دستور فوق باید لیستی از کاربران روی ویندوز PDC بدهد، مثلاً:

```
CEO\Administrator  
CEO\burdell  
CEO\Guest  
CEO\jt-ad  
CEO\krbtgt  
CEO\TsInternetUser
```

واضح است که نام دامنه مثال فوق CEO و جدا کننده winbind هم \" است.

با سوئیچ g- گروهها را می‌بینید:

```
# /usr/local/samba/bin/wbinfo -g
```

```
CEO\Domain Admins  
CEO\Domain Users  
CEO\Domain Guests  
CEO\Domain Computers  
CEO\Domain Controllers  
CEO\Cert Publishers  
CEO\Schema Admins  
CEO\Enterprise Admins  
CEO\Group Policy Creator Owners
```

با تابع getent نیز می‌توانید تمام کاربران روی PDC و نیز سامانه خود را مشاهده کنید. به صورت

زیر:

```
# getent passwd
```

```
# getent group
```

۱۲-۹ - تنظیم PAM با winbind

اگر بخواهید از winbind برای احرازهای خدمات دیگر استفاده کنید باید در پروندهای تنظیم PAM تغییراتی را بدھید باز هم تأکید می‌کنم که اگر تا به حال از شاخه /etc/pam.d/ پشتیبانی نگرفته‌اید، حال وقت آن است که این کار را انجام دهید.

برای استفاده winbindd با خدمات دیگر به یک پیمانه PAM نیاز دارید که این پیمانه باید با دستور زیر در شاخه `./source/nsswitch` کامپایل شود.

```
# make nsswitch/pam-winbind.so
```

پرونده `pam-winbind.so` باید در محل پیمانه‌های دیگر PAM Security کپی شود. این محل در بستر های مختلف فرق می‌کند. مثلاً در RedHat شاخه `/lib/security` و در solaris `/usr/lib/security` خواهد بود.

```
# cp ./samba/source/nsswitch/pam-winbind.so /lib/security
```

در اینجا برای بسترهای Linux/FreeBSD-specific تنظیمات PAM را انجام می‌دهیم. پرونده `etc/pam.d/samba` نیازی به تغییر ندارد.

برای اینکه اجازه دهیم خدمات دیگر نظری Telnet، ورود معمولی و FTP با winbind احراز هویت شوند، باید تغییراتی را در اطلاعات ورودی `/etc/inetd.conf` (یا `/etc/xinetd.conf`) بدهیم. در RedHat7.1 `enable=no` از `/etc/xinetd.d/telnet` و `enable=yes` از `/etc/xinetd.d/wuftp` و بعد از آن برای تغییرات باید خطهای `enable=no` از `/etc/xinetd.d/telnet` و `enable=yes` از `/etc/xinetd.d/wuftp` تغییر دهید.

برای اینکه خدمت ftp به درستی کار کند همچنین نیاز است که یا شاخه‌های خاص کاربران دامنه را روی کارساز داشته باشد و یا اینکه home directory template باشد. برای general برای کاربران دامنه تغییر دهید. این کار به راحتی با استفاده از پارامتر `homedir` از `global template` انجام می‌شود.

پرونده `/etc/pam.d/ftp` می‌تواند به صورت زیر برای اینکه winbind ftp به پرونده سامبا دسترسی داشته باشد تغییر کند:

```
auth      required    /lib/security/pam_listfile.so item=user sense=deny \
                file=/etc/ftpusers onerr=succeed
auth      sufficient  /lib/security/pam_winbind.so
auth      required    /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
auth      required    /lib/security/pam_shells.so
account  sufficient  /lib/security/pam_winbind.so
account  required    /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
session  required    /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
```

همچنین می‌توانید پرونده /etc/pam.d/login را به صورت زیر تغییر دهید:

```
auth required /lib/security/pam_securetty.so
auth sufficient /lib/security/pam_winbind.so
auth sufficient /lib/security/pam_unix.so use_first_pass
auth required /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
auth required /lib/security/pam_nologin.so
account sufficient /lib/security/pam_winbind.so
account required /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
password required /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
session required /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
session optional /lib/security/pam_console.so
```

در شکل فوق، ابتدا خط auth sufficient /lib/security/pam-winbind.so و سپس خط auth required /lib/security/pam-securetty.so که باعث می‌شود کاربر root روی شبکه وارد نشود، اضافه شده است. همچنین خط account sufficient /lib/security/pam_unix.so use-first-pass بعد از خط password required /lib/security/pam_stack.so service=system-auth اضافه شده است، که شناسه نسبی را می‌گیرد.

با توجه به مطالب فوق، winbind با استفاده از NSS، PAM و RPC مناسب باعث یکی بودن سیاستهای دو بستر ویندوز و لینوکس شده و بدین ترتیب در کاهش هزینه‌های مدیریت و پیچیدگی آنها تاثیر بسیاری خواهد داشت.

۱۳-۹- فنون پشتیبان‌گیری

پروژه سامبا، پروژه ۱۰ سال اخیر است که سازندگان اصلی آن مدیران سامانه‌ها هستند. مدیران سامانه‌های لینوکس از ابزارهای لینوکس برای پرونده سامانه‌های آن استفاده می‌کنند. در چهارسال گذشته شمار مدیران سامانه شبکه‌های ویندوز که به سامبا علاقه پیدا کرده‌اند، افزایش یافته است. که این مساله باعث بروز سوالات زیادی در مورد چگونگی تهیه پشتیبان شده است.

سه نرم افزار مجازی که در ادامه توضیح داده شده‌اند، می‌توانند برای فنون تهیه پشتیبان، مفید واقع شوند.

۱۳-۹- Backup PC

Backup PC نسخه ۲،۰،۰ در sourceforge منتشر شده است. ویژگیهای جدید در وب‌گاه شامل حمایت از <http://backuppc.sourceforge.net> و واسطه‌های CGI به منظور جهانی‌سازی آن است. (شامل انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی و آلمانی) Backup PC یک بسته مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی Perl با کارایی بسیار بالا جهت گرفتن پشتیبان از لینوکس، یونیکس و یا رایانه‌های شخصی و قابل حمل ویندوز، به یک دیسک کارساز است. این نرم‌افزار را به طور دقیق می‌توان تنظیم نمود و نیز از نظر نصب و نگهداری راحت و آسان است.

Backup PC تحت مجوز GPL است و روی کارخواه‌های لینوکس/یونیکس/Freenix اجرا می‌شود و روی لینوکس، یونیکس، ویندوز 98، 9x/ME، win xp و Mac osx آزمایش شده است.

٢-١٣-٩ Rsync

یک برنامه انعطاف‌پذیر برای گرفتن پشتیبان پرونده‌ها یا شاخه‌های Rsync زیادی برای چگونگی کپی پرونده‌ها و انتقال آنها دارد و از آن می‌توان برای ftp و http یا scp یا rsync استفاده کرد.

قرارداد rsync remote-update به آن اجازه می‌دهد که فقط اختلاف بین دو مجموعه از پرونده‌ها را در روی شبکه منتقل کند. این کار را با استفاده از یک الگوریتم کارای checksum-search که در بسته rsync توضیح داده شده است، انجام می‌دهد.

بعضی از ویژگیهای اضافه در rsync به قرار زیر هستند:

- حمایت از کپی پیوند، ابزار، مالکیت، گروه و مجوزها
- نیازی به مجوز root ندارد. (privilege)
- توسط ssh یا rsh می‌تواند استفاده شود.

٣-١٣-٩ Amanda^۱

Amanda یک سامانه تهیه پشتیبان است که به مدیران LAN اجازه می‌دهد تا یک کارساز پشتیبان master را برای تهیه پشتیبان از چند میزبان به یک فضای حافظه بزرگ مثل Tape drive تنظیم کنند. Amanda می‌تواند از شمار زیادی از استگاه‌های کاری که دارای نسخه‌های مختلف از لینوکس هستند، پشتیبان تهیه کند. نسخه‌های اخیر آن حتی می‌توانند از سامبا برای تهیه پشتیبان از میزبانهای ویندوز نیز استفاده کند.

برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید به وب‌گاه <http://www.amanda.org> مراجعه نمایید.

٤-١٣-٩ BOBS^۲

نیز یک سامانه تهیه پشتیبان برخط^۳ کامل است که از یک دیسک بزرگ (حجیم) برای ذخیره پشتیبانها استفاده می‌کند و کاربران پرونده‌ها را با استفاده از یک مرورگر وب جستجو می‌کند. وب‌گاه آن هم به آدرس زیر است:

<<http://bobs.sourceforge.net/>>

^۱ Advanced Maryland Automatic Network Disk Archive

^۲ Browseable Online Backup System

^۳ Online

فصل دهم مهاجرت از نسخه های قدیمی سامبا به نسخه ۳

۱-۱۰- مقدمه

در این فصل به تفاوت های بین دو نسخه ۲،۲،۸ و ۳،۰،۰ سامبا می پردازیم و بررسی می کنیم که کدامیک از پارامترهای تنظیم در آن تغییر کرده است و نیز چگونگی حرکت از ۲،۲.x به ۳،۰،۰ را بیان می نمائیم.

رفتار پیش فرض نسخه ۳،۰،۰ تقریباً شبیه رفتار نسخه ۲،۲.x است. در واقع وقتی پارامترهای جدید passdb backend در پرونده smb.conf تعریف شده اند، سامبا ۳ همان سامبا ۲،۲.x با پارامتر encrypt passwords = yes است و از پایگاهداده smbpassed استفاده می کند. یک نکته جالب و خوب این است که در طول upgrade دو نسخه به هم، دامنه و machine SID حفظ می شوند.

۲-۱۰- امکانات جدید در سامبا ۳

حداقل چهارده ویژگی جدید در سامبا ۳ وجود دارند:

۱. حمایت از Active Directory. این نسخه قادر است به یک ADS realm به عنوان عنصر کارساز متصل شود و با استفاده از LDAP/Kerberos کاربران را احراز هویت کند.

۲. حمایت از یونی کد^۱.

۳. سامانه جدید احراز هویت. سامانه احراز هویت داخلی تقریباً به طور کامل بازنویسی شده است.

۴. سامانه جدید filename mangling که کاملاً بازنویسی شده است و دیگر یک پایگاه داده داخلی mangling map را به طور دائمی ذخیره می کند.

۵. دستور جدید "net" اضافه شده است که تا حدی شبیه دستور "net" در ویندوز است. سعی شده است تا دسته ای از برنامه ها و دستورات کاربردی مثل smbpasswd با زیر دستورات net جایگزین شوند.

۶. سامبا در نسخه ۳ می تواند با کدهای NT-style status32 در طور کابل شبکه مذکوره کند که این مساله به طور قابل ملاحظه ای مدیریت خطاهای را بهتر می کند.

۷. حمایت بهتر از خدمت چاپ WIN XP/2000X.

۸. پیمانه های RPC قابل بارگذاری جدید برای passdb backend و مجموعه های کارکتری^۲.

۹. کار کردن winbindd در حالت dual به طور پیش فرض به منظور کارایی بهتر.

۱۰. حمایت برای انتقال یا بروز رسانی از یک دامنه ۴.۰ win NT به دامنه سامبا با نگهداری و حفظ کاربران و گروه ها و شناسه های امنیتی دامنه.

۱۱. حمایت از تشکیل ارتباطات معتمد^۱ با NT 4.0 DomainController

¹ Unicode

² Character set

۱۲. حمایت اولیه و ابتدایی از معماری winbind توزیع شده^۳ با استفاده از شاخه LDAP
جهت ذخیره تبدیل SID به .UID/GID

۱۳. بروز رسانی به samba documentation tree

۱۴. حمایت کامل از امضای کارسازها و کارخواههای SMB برای اطمینان از سازگاری با تنظیمات امنیتی ویندوز 2003.

علاوه بر موارد فوق موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد.

یک لیست مختصر از گزینههایی که در پرونده smb.conf در نسخه ۰،۰،۳ تغییر کرده‌اند، در اینجا آورده شده است.

همچنین می‌توانید به صفحات کمکی smb.conf نیز مراجعه کنید.

پارامترهای که حذف شده‌اند:

- admin log
- alternate permissions
- character set
 - client codepage
 - code page directory
 - coding system
 - domain admin group
 - domain guest group
 - force unknown acl user
 - nt smb support
 - post script
 - printer driver
 - printer driver file
 - printer driver location
 - status
 - strip dot
 - total print jobs
 - use rhosts
 - valid chars
 - vfs options

¹ Trust

² Distributed

پارامترهایی که جدید اضافه شده اند:
این پارامترها بسته به نوع کارشان دسته‌بندی شده اند

Remote Management

- abort shutdown script
- shutdown script

User and Group Account Management:

- add group script
- add machine script
- add user to group script
- algorithmic rid base
- delete group script
- delete user from group script
- passdb backend
- set primary group script

Authentication:

- auth methods
- realm

Protocol Options:

- client lanman auth
- client NTLMv2 auth
- client schannel
- client signing
- client use spnego
- disable netbios
- ntlm auth
- paranoid server security
- server schannel
- server signing
- smb ports
- use spnego

File Service:

- get quota command
- hide special files
- hide unwriteable files
- hostname lookups
- kernel change notify
- mangle prefix
- map acl inherit
- msdfs proxy
- set quota command
- use sendfile
- vfs objects

Printing:

- max reported print jobs

Unicode and Character Sets:

- display charset
 - dos charset
- unicode
- UNIX charset

SID to UID/GID Mappings:

- idmap backend
- idmap gid
- idmap uid
- winbind enable local accounts
- winbind trusted domains only
- template primary group
- enable rid algorithm

LDAP:

- ldap delete dn
- ldap group suffix
- ldap idmap suffix
- ldap machine suffix
- ldap passwd sync
- ldap user suffix

General Configuration:

- preload modules
- privatedir

پارامترهایی که اصلاح شده اند یا تغییر کرده اند:

- encrypt passwords (enabled by default)
- mangling method (set to hash2 by default)
- passwd chat
- passwd program
- password server
- restrict anonymous (integer value)
- security (new ads value)
- strict locking (enabled by default)
- winbind cache time (increased to 5 minutes)
- winbind uid (deprecated in favor of idmap uid)
- winbind gid (deprecated in favor of idmap gid)