



ترفند هاي رجیستري

www.satsat.net

توجه !!!

خواننده گرامی ، با وجود اینکه این ترفند ها همگی قبلا امتحان شده اند و ما از صحت آنها اطمینان داریم ولی این سایت هیچ مسولیتی را در مورد مشکلات ناشی از استفاده از این ترفندها بر عهده نمی گیرد . پس جوانب احتیاط را رعایت فرمایید!!!!

مقدمه:

رجیستری چیست :

رجیستری پایگاه داده ای است با پیکر درختی که در آن اطلاعات مربوط به کامپیوتر ، کاربران ، ابزار جانبی متصل به کامپیوتر و نوع سیستم عامل آن.

برای وارد شدن به رجیستری باید ابتدا به منوی **Start** رفته و سپس گزینه ی **Run** را انتخاب کنید و در کادر مربوط به آن عبارت **RegEdit** را تایپ کنید و کلید **enter** را فشار دهید .

در رجیستری واژه هایی وجود دارد که شما باید آنها را بدانید :

1- کلید :

شاخه هایی که در سمت چپ پنجره ظاهر شده اند را کلید میگویند که یک کلید میتواند حاوی چند زیر شاخه باشد به عنوان مثال زیر کلید **Software** یکی از زیر کلید های کلید **Hkey_Current_user** میباشد .

2- داده یا متغیر :

به رشته ای از اطلاعات که در ناحیه سمت راست پنجره قرار میگیرد و محتویات کلید جاری را مشخص میکند داده یا متغیر میگویند یک داده از سه قسمت تشکیل میشوند : نام ، نوع داده یا متغیر و خود داده.

ترفندهای رجیستری

منوی start را سریع تر کنید

در منوی start زیر منوها پس از 400 میلی ثانیه ظاهر میشود که برای کاربران حرفه ای ممکن است چند ثانیه طول بکشد شما میتوانید این زیر منوها را به سرعت برق ظاهر کنید آن هم با رفتن به سراغ کلید زیر (البته قبلا از این کار یادم رفت بهتون بگم که باید از منوی start گزینه run را انتخاب کرده و سپس کلمه regedit را در آن وارد و ok را بزنید و حالا شما در رجیستری ویندوز هستید) کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP

در این جا فقره ی **MENU SHOW DELAY** را پیدا کنید مقدار این متغیر طول تاخیر منو را بر حسب میلی ثانیه از 0 تا 999 نشان میدهد که میتوانید با دادن مقدار 1 به آن سرعت آن را بسیار بسیار سریع کنید تا در نیم سوت زیر منوها ظاهر شوند

از کار انداختن ارتقای MEDIA PLAYER

پخش کننده ی ویندوز اکس پی یعنی همون مدیا پلیر خودمون هر 1 ماه یه بار میخواد خودشو ارتقا بده و شما میتونید این ارتقا خودکار را از کار بندازید خوب ابتدا کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

**HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\UP
GRADE**

اکنون مقدار متغیر **ENABLE AUTO UPGRADE** را به **NO** تغییر دهید (البته ممکن در بعضی سیستمها به طور اتوماتیک **NO** باشه)

تغییر دادن گروه بندی نوار تکلیف (TASKBAR) :

وقتی که برنامه ها یا اسناد متعددی را در آن واحد باز میکنید و نوار تکالیف با شکلک های متعدد شلوغ میشه خود ویندوز ایکس پی نوار تکلیف را با گروه بندی پنجره های مفتوح مشابه در یک شکلک واحو خلوت می سازد رجیستری به شما کمک میکند این ترتیب را تغییر دهید ابتدا به کلید زیر بروید :

**HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURRENT
VERSION\EXPLORER\ADVANCED**

سپس در سمت راست روی یک جای خالی راست کلیک کرده و سپس از منوی **NEW** گزینه **DWORD** را انتخاب کنید و اسم آن را **TASKBARGROUPSIZE** بگذارید

اگر مقدار 1 به آن بدهید ویندوز پنجره ها را بر حسب اندازه شان گروه بندی میکند یعنی بزرگترها اول قرار میگیرند و ... اگر مقدار 2 بهش بدین هر وقت 2 تا پنجره یا یا بیشتر از یک نوع برنامه باز شمود آنها را گروه بندی میکند و اگر 3 بدهید هر وقت 3 تا یا بیشتر از یک برنامه باز شود آن ها را گروه بندی میکند

برنامه ها را از منوی **START** بردارید :

منوی **START** در ویندوز اکس پی این امکان را به شما میدهد که به 4 یا 5 برنامه اخیر اجرا شده دسترسی سریع داشته باشید اما اگر بخواهید این برنامه ها منوی **START** را شلوغ نکنند یا شاید نخواهید کاربر بعدی بداند شما از کدام برنامه ها استفاده کردید چه باید کرد ؟

خوب این کار مشکلی نیست شما میتوانید به ویندوز بگویید بعضی برنامه ها را که شما میخواهید در منوی **START** نشان ندهد . ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATION

اکنون یک کلید جدید بسازید و نام برنامه ای که میخواهید در منوی **START** ظاهر روی آن بگذارید به آن کلید یک مقدار حروفی به نام **NoStartPage** بدهید به این ترتیب برنامه ای که شما اسم آن را آورده اید دیگر در فهرست برنامه های اخیر اجرا شده ظاهر نخواهد گردید

بادکنک ها را بترکانید :

می داینم که ویندوز اکس پی خیلی هوای کاربر خود را دارد اما آن همه بادکنک های توضیحی و تذکراتی که از نوار تکلیف بلند میشود شور کار را در آورده است ! برای این که یک سوزن در نوار تکلیف بزارید که دیگر بادکنک ها بالا نیایند و بترکند به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\current
Version\Explorer\Advanced

اکنون به متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **enableballoontips** بگذارید برای ترکاندن بادکنک ها مقدار آن را 0 قرار دهید

همان منوی start قدیمی :

اگر از منوی **start** ویندوز خوششان نمی آید و همان منوی قدیمی را دوست دارید ابتدا

یک متغیر **DWORD** بسازید و اسم آن را **NOSimpleStartMenu** بگذارید و سپس مقدار آن را 1 قرار دهید با این کار منوی **start** همان شکل قدیمی خود را پیدا میکند .

فهرست برنامه های اخیرا اجرا شده را از بین ببرید :

اگر شما نمی خواهید کسی بداند شما اخیرا از چه برنامه هایی استفاده کرده اید کل فهرستهای اخیرا اجرا شده را از منوی **start** قطع کنید یک متغیر از جنس **DWORD** بسازید و نام آن را **NoStartMenuMFUprogramslist** قرار دهید و مقدار آن را 0 قرار دهید با این کار فهرست تمام برنامه ها پاک خواهد شد

ارتقای ویندوز را از کار بندازید :

اگر بخواهید کاربران را از ارتقای ویندوز منع کنید یک متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoWindowsUpdate** گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید توجه داشته باشید که این کار ویندوز را به طور کامل از ارتقای خودکار محروم میسازد

از بین بردن پوشه ها :

شما میتوانید با اضافه کردن متغیر های **DWORD** تک تک پوشه های منوی **START** را پاک کنید :
برای برداشتن پوشه ی **MyMusic** متغیری از نوع **DWORD** ساخته و نام آن را **NoStartMenuMyMusic** بگذارید و مقدار آن را 1 بدهید برای خلاص شدن از پوشه **MyPictures** متغیر دیگری از **DWORD** ساخته و اسم آن را

NoSMMMyPictures گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید و برای حذف پوشه ی **Favorites** متغیر **DWORD** دیگری ساخته و اسم آن را **NoRecentDocsMenu** گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید

کنترل را در دست خود بگیرید ! :

ممکن است بخواهید یک کاربر خانگی یا اداری را از دسترسی به یک سری توابع خاص در منوی **start** محروم کنید به عنوان مثال برای حذف کردن تابع **search** از منوی **start** متغیری از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoFind** بذارید و مقدار آن را 1 قرار دهید به این ترتیب تابع **Search** از منوی **start** محو خواهد شد

یک مورد دیگر حذف کردن تابع **Run** میباشد برای این کار نیز متغیر دیگری از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NORun** بگذارید و مقدار آن را 1 قرار دهید .

و بالاخره برای این که جلوی انگولک کردن نوار تکالیف را توسط کاربران بگیرید متغیر دیگری تعریف کرده و اسم آن را **NoSetTaskbar** بذارید و مقدار 1 به آن بدهید این کار باعث خواهد شد تا نوار تکالیف و منوی **start** از پانل کنترل برداشته شوند

حذف کردن برنامه هایی که پاک نمیشوند !

به دلایلی که برای ما معلوم نیست بسیاری از برنامه ها به طور کامل پاک (**uninstall**) نمیشوند در نتیجه بسیاری از کاربران سعی می کنند با حذف پوشه یا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنین برنامه هایی برای همیشه در فهرست

Add\Remove Program باقی خواهند ماند برای آنکه فهرست این برنامه ها را از بین ببریم باید از رجیستری استفاده کنیم : ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall

و سپس کلید متناظر با این کلید را باز کنید و حالا برنامه هایی را که نمی توانستید پاک کنید را از این جا حذف کنید تا برای همیشه از بین بروند

نام کاربری خود را عوض کنید :

شما یک فرصت برای مشخص کردن نام خود و موسسه تان برای ویندوز ایکس پی دارید و آن هم موقعی است که در حال نصب ویندوز اکس پی هستید اما اگر لازم باشد بعد ها نام ها را عوض کنید چه باید کرد ؟ کار ساده ای ست را حل آن رفتن به کلید زیر میباشد :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\Current version

حالا متغیر های **registered Owner** و **registered Organization** را پیدا کرده و مقدار آنها را به نامهای مورد نظرتان تغییر دهید

مخفی کردن سطل زباله :

اگر بخواهید یک میز گار تر و تمیز داشته باشید شاید بهتر باشد سطل آشغال را از آن بردارید از آن جا که این کار مستلزم پاک کردن یک کلید در رجیستری میباشد توسعه میکنم قبل از این کار یک نسخه پشتیبان از این کلید بگیرید . خوب حالا به سراغ کلید زیر بروید :

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\current version\ Explorer\Desktop\Namespace`

اکنون کلیدی که در قاب سمت چپ با این برجسب مشخص شده است حذف کنید :

`{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}`

این کار باعث از بین رفتن کلی سطل زباله نمیشود اما جلوی دسترسی کاربران به آن را میگیرد

تغییر دادن مهلت زمانی برنامه ها :

وقتی که برنامه ای از کار میفتد ویندوز یک مقدار زمان مشخصی به آن فرصت میدهد تا سعی کند خود را از مخمصه نجات دهد اما اگر فکر میکنید این مهلت زمانی زیاد است میتوانید آن را کم کنید برای این منظور به کلید زیر بروید :

`HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop`

سپس متغیر **Hung app Timeout** را پیدا کنید مقدار این متغیر **500** است مقدار را طوری کم کنید که یک مهلت عادلانه نیز به برنامه مریض الاحوال داده شده باشد

تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی ویندوز را تغییر دهید :

به سراغ کلید زیر بروید :

`HKEY_USER_DEFAULT\Software\Microsoft\Current version\Theme manager`

اکنون متغیر **color Name** را پیدا کرده و سپس روی آن کلیک راست کرده و **Modify** را انتخاب کنید و مقدار حوزه ی **value data** را به **Metallic** تغییر دهید شستی **ok** را فشار دهید و از رجیستری خارج شوید کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را مشاهده نمایید

پیوند **Comments** را از گوشه ی سمت راست نوار عنوان بردارید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop

متغیر **lameButtonEnabled** را از سمت راست پیدا کنید و سپس روی آن راست کلیک کرده و گزینه **modify** را انتخاب کرده مقدار آن را به 0 تغییر دهید و سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید

برنامه های غیر ضروری را از کار بندازید :

نصب کردن برنامه های زیاد در کامپیوترتان میتواند رجیستری شما را با برنامه های غیر ضروری که در هنگام بالا آمدن کامپیوتر به اجرا در می آیند به هم بریزد و این باعث کندی کامپیوتر و اشغال بخشی از حافظه سیستم میشود برای از کار انداختن برنامه های غیر ضروری وارد رجیستری شوید و به سراغ این کلید بروید :

**HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Runonce**

در اینجا میتوانید برنامه های غیر ضروری را حذف کنید کامپیوتر سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید

بوت شدن سریع ویندوز :

یک ویژگی جدید در ویندوز ایکس پی این است تمام فایل های بوت را در کنار یکدیگر قرار میدهد و باعث یک بوت سریع تر میشود .

به صورت مادرزاد این گزینه فعال است اما در بعضی از نسخه های ویندوز این طور نیست برای به کار انداختن آن به رجیستری رفته و به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrag

متغیر **BootOptimizeFunction** را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کرده و سپس از منوی آن گزینه **modify** را برگزینید و سپس مقدار آن را به Y تغییر دهید تا فعال شود

نمایش دادن پیغام در هنگام بالا آمدن ویندوز xp :

اگر بخواهید در هنگام بوت شدن ویندوز ایکس پی یک پیغام خوش آمد گویی یا هر پیغام دیگری که لازم باشد به اطلاع کاربران برسد به نمایش در آید به این ترتیب عمل کنید :

به کلید زیر بروید :

کلید **legalnoticecaption** را با هر اسم دیگری که میخواهید روی پنجره پیغامتان باشد عوض کنید .
کلید **LegalNoticetext** را به هر پیغامی که میخواهید در دل پنجره ی پیغام به نمایش درآید تغییر دهید
کامپیوترتان را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه نمایید

از کار انداختن اجرای خودکار سی دی به طور کامل در ویندوز ایکس پی:

این کار احتیاجی به رجیستری ندارد و یک راه ساده تر وجود دارد :

شستی **start** را کلیک کنید و گزینه **run** را انتخاب کنید و فرمان **gpedit.msc** را وارد کنید اکنون به **computer configuration** رفته و **administrator templates** را کلیک کنید و زبانه ی **system** را باز کنید در اینجا میتوانید گزینه ی مربوط به **turn auto off** را پیدا کرده و آن را مطابق میل خود تغییر دهید

برداشتن **my computer** از میز تحریر و منوی **start** :

بعضی ها دوست ندارند کامپیوترشان بازیچه ی دست این و اون بشه بخاطر همین ترجیح میدهند که **my computer** را از روی میز تحریر یا منوی **start** بردارند روش کار طبق معمول از طریق انگولک کردن رجیستری میباشد .

ابتدا به رجیستری بروید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Nonenum

اکنون یک متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را به صورت زیر بنویسید :

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

اگر به این متغیر مقدار 0 بدهید **MY COMPUTER** را محو خواهید کرد و اگر به آن مقدار 1 بدهید دوباره به جای خود باز میگردد . یک بار کامپیوتر خود را از نو راه اندازی کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید

از کار انداختن راست کلیک در میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NoViewContextMenu** را به آن بدهید با دادن مقدار صفر به این متغیر منوی مزبور را از کار میندازید و با دادن مقدار 1 به آن دوباره آن را به کار می اندازید . از رجیستری خارج شوید و ویندوز خود را از نو بوت کنید

برداشتن منوی **file** از مرورگر ویندوز :

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و به آن نام **NofileMenu** بدهید اگر به این متغیر مقدار صفر بدهید حذف و اگر مقدار 1 بدهید به جای خود باز میگردد حال ویندوز را از نو بوت کنید

مخفی کردن کلیه فقرات از میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را بیابید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NoDesktop** بگذارید اگر به این متغیر مقدار 1 بدهید کلیه فقرات حذف و با دادن مقدار 0 به حالت خود باز میگردد

اعمال این تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد ویندوز دارد

از کار انداختن تمام منوهای ویندوز و شستی **start** :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID

سپس کلید زیر را پیدا کنید :

{5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

تتهاکاری که شما باید انجام بدهید تغییر دادن نام این کلید است که میتوانید با قرار دادن یک خط تیره قبل این نام این کار را انجام دهید که این کلید به شکل زیر در می آید :

{-5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

با این کار تمام منوهای برنامه های متعارف ویندوز و همچنین شستی **start** از کار می اندازد

برداشتن گزینه های **Active Desktop** از منوی **setting** :

گزینه های **Active Desktop** تقریبا به هیچ دردی نمیخورد پس بهتر آن را پاک کنید تا محیط کارتان خلوت شود کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

اکنون یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoSetActiveDesktop** بذارید .

اگر مقدار یک به آن بدهید تمام منوهای آن از بین میروند و اگر مقدار 0 بدهید دوباره ظاهر خواهند شد .

جلوی دسترسی به اینترنت را بگیرید :

با انجام این کار میتوانید جلوی دسترسی به اینترنت را در تمام محصولات میکروسافت مثل مرورگر اینترنت و و افیس را بگیرید برای این کار وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_Current_user\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Setting

اکنون در قاب سمت راست متغیرهایی را میبینید که با بعضی از آنها باید دست و پنجه نرم کنید به یکی از این متغیرها به نام **Proxi Enable** مقدار 1 بدهید و مقدار متغیر **proxi server** را تغییر داده و به آن یک نشانی آی پی و یک درگاه جعلی که در کامپیوترتان وجود ندارد بدهید مانند : **10.0.0.1:5555** (چهار عدد سمت چپ نشانی آی پی و چهار رقم سمت راست شماره ی درگاه را به صورت **Ip:Port** تشکیل میدهند

از کار انداختن سوابق اسناد اخیر :

معمولا وقتی که فایل یل سندی را باز میکنید نام آن به فهرست اسناد اخیر در منوی **start** اضافه میشود این ترفند جلوی این کار را میگیرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از جنس **DWORD** و به نام **NoRecentDocsHistory** بسازید و مقدار یک به آن بدهید تا محدودیت مزبور اعمال گردد حال کامپیوترتان را از نو بوت کنید

توضیحات سه مربع حداقل و حداکثر و بستن را از بین ببرید :

هر وقت ماوس را روی سه مربع کنترلی که در گوشه ی سمت راست فوقانی هر پنجره ی ویندوز وجود دارد حرکت کنید شرح مختصری در مورد هر کدام از آنها میبینید که این ترفند این توضیحات را از بین میبرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ Desktop

اکنون یک متغیر جدید از نوع حروفی یا **string** بسازید و اسم آن را **MinMaxClose** بگذارید حال اگر مقدار 0 به آن بدهید توضیحات اضافی از کار می افتد و اگر مقدار 1 به آن بدهید مجددا این امکان برقرار میشود سیستمتان را از نو بوت کنید

مخفی کردن درایوها از My Computer :

این ترفند به شما این امکان را میدهد که بعضی از درایوها را مخفی کنید یا حتی میتوانید تمام درایوها را مخفی کنید برای این کار وارد رجیستری شوید و این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

متغیر به نام **NoDrives** را از نوع **dword** بسازید گردونه ها وقتی مقدارشان صفر باشد قابل دیدن هستند و اگر مقدارشان 1 باشد مخفی میشوند برای هر گردونه میتوانید به صورت زیر استفاده کنید :

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

E : 16

F : 32

G : 64

H : 128

I : 256

J : 512

K : 1024

والی آخر

برای مثال اگر بخواهید گردونه C و گردونه D را مخفی کنید میبایست دو مقدار 4 برای درایو C و 8 برای D را با هم جمع کنید و مقدار 12 را بدست آورید این همان عددی است که باید به متغیر NoDrive بدهید اما برای مخفی کردن تمام درایوها باید مقدار 67108863 را به متغیر NoDrive بدهید .

برای این که تغییرات را ملاحظه کنید باید سیستم خود را از نو بوت کنید

جلوی دسترسی به محتویات درایو مورد نظرتان را بگیرید :

این ترفند فقط در ویندوزهای 2000 و xp جواب میدهد و کار میکنه و کارش اینه که مانع دسترسی کاربران به درایوها از طریق mycomputer یا Explorer میشه به علاوه به اجرا در آوردن فرمان Run یا dir نیز نمیتواند موجب نمایش شاخه های این گردونه شود

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

اکنون متغیری به نام NoViewDrive را از جنس DWORD بسازید وظیفه ی این متغیر دادن اجازه ی دسترسی به هر یک از گردونه های مجازی کامپیوترتان است .

درایوها وقتی مرئی هستند که مقدار صفر را به آن بدهید و هنگامی نامرئی میشوند که به آن مقدار 1 را بدهید .

مثل ترند قبل از جدول زیر استفاده کنید :

A: 1

B: 2

C: 4

D: 8

E: 16

F: 32

G: 64

H: 128

I: 256

J: 512

K: 1024

به عنوان مثال اگر بخواهید درایو C و D را مخفی کنید باید عدد 4 و 8 را با هم جمع کنید و مقدار آن را به متغیر بدهید .

اگر بخواهید تمام متغیر ها را مخفی کنید مقدار **67108863** را به این متغیر بدهید .

تغییر دادن نام و شکلک درایوها :

رجیستری را باز کنید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion Explorer\Drivelcons

اکنون یک کلید فرعی آن هم فقط با یک حرف که متناظر با درایو مورد نظرتان باشد بسازید برای مثال D در داخل این کلید فرعی یک کلید فرعی دیگر به نام **DefaultIcon** بسازید (توجه داشته باشید که نام درایوی که میسازید باید به صورت زیر شاخه باشد یعنی شما درواقع باید یه فولدر بسازید نه یک متغیر !!! پس خوب دقت کنید این فایل به صورت زیر باید ساخته شود و نشان داده شود :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Drivelcons\D

و مقدار پیش فرض آن یعنی **Default** را مطابق با نام و خط سیر کامل فایل آیکون مورد نظر را تعیین کنید .

باز هم از داخل کلید فرعی حرف درایو ، یک کلید فرعی دیگر به نام **defaultlabel** (یادتون باشه کلید نه متغیر) و مقدار پیش فرض آن یعنی **default** را مطابق با نام درایو مورد نظر تان تعیین نمایید مانند **My Zip Drive** :

حال سیستم خود را از نو بوت کنید

فعال کردن ویژگیهای مربوط به DVD در MediaPlayer :

این امکان باعث میشود در **MediaPlayer ، DVD** نمایش داده شود ، ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

یک متغیر جداد از نوع **string** با نام **EnableDVDUI** ایجاد کنید و مقدار آن را جهت فعال شده **yes** قرار دهید .

تغییر دادن عنوان پنجره MediaPlayer :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

(در صورتی که کلید **windowsmediaplayer** وجود نداشت آن را بسازید) در پنل سمت چپ روی کلید **Microsoft** کلیک راست کنید و گزینه **key** را انتخاب نمایید تا یک کلید جدید ساخته شود نام آنرا به **WindowsMediaPlayer** تغییر دهید و در پنل سمت راست موارد زیر را انجام دهید :

یک مقدار جدید از نوع **String** به نام **Title Bar** ایجاد کرده و عنوان مورد نظر خود را در آن قرار دهید

نشان دادن فایل های با پسوند *.dat :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Player > extensions

به **Description** بروید و با **Right-Click** کردن در ناحیه قاب سمت راست یک **String value** جدید به نام **8** درست کنید(اگر آخرین کلید موجود **7** میباشد).

بر روی مقدار جدید ساخته شده دوبار کلیک کنید و **Value data** را برابر **Video CD (*.dat)** قرار دهید.

به **Types** بروید و دوباره مانند مرحله قبل یک **String Value** جدید ایجاد کنید و مقدار آن را این بار فقط برابر ***.dat** قرار دهید.

بسته به نسخه ای از **Player Media** که استفاده میکنید ممکن است یک پوشه به نام **MUIDescription** هم موجود باشد. اگر چنین بود یک **String value** مانند مراحل قبل ایجاد کنید و **Value Data** آن را برابر **VideoCD** قرار دهید. **Registry Editor** را ببندید و **Media Player** را باز کنید و از منوی **File** گزینه **Open** را انتخاب کنید.

برای اطمینان از اعمال موفقیت آمیز تغییرات **Files of type** را باز کنید تا مطمئن شوید **Video CD** در آن لیست شده است.

نمایش آیکونهای ویندوز به صورت high color (بالاترین کیفیت) :

اگر علاقمند هستید که آیکونهای ویندوز را با کمی کیفیت بالاتر و جزئیات بیشتری ملاحظه نمائید از این روش استفاده کنید در نتیجه ویندوز آیکونها را با تمام کیفیت خود نشان میدهد:

ابتدا برنامه **regedit** را اجرا کنید (**run >>> regedit**)

کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL Panel \ Desktop\WindowsMetrics

سپس یک مقدار جدید از نوع **STRING** با نام **SHELL ICON BPP** بسازید (در صورتیکه وجود نداشت) و مقدار آن را برابر توان کارت گرافیکی خود قرار دهید طبق مقدارهای زیر :

256 = 256 COLOR BIT

16=16 BIT COLOR

24 = 24 BIT COLOR

32 = 32 BIT COLOR

برای مشاهده مخصوص تغییرات ابتدا مقدار آن را **256** قرار داده و سیستم را **RESTART** کنید و دوباره مقدار آن را اینبار به **32** تغییر دهید و سیستم را **RESTART** کنید تا تفاوت آن را احساس کنید .

فعال کردن کلید NUMLOCK هنگام بوت شدن ویندوز :

برنامه REGEDIT را باز کنید .

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD

یک متغیر از نوع STRING با عنوان INITIALKEYBOARDINDICATOR ایجاد کرده و مقدار آن را 2 قرار دهید .

تعیین برنامه جهت اجرای سی دی های صوتی قرار داده شده در CDROM :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command

یک متغیر به نام default در اینجا موجود است که معمولاً توسط خود ویندوز به Media Player ست شده است حال اگر قصد تغییر آنرا دارید به صورت زیر عمل کنید :

تنظیم برای Winamp :

"C:\Program File\Winamp3\Winamp3.exe" /CD:%1

یا اگر از برنامه دیگری استفاده میکنید آدرس آنرا وارد کنید .

حال جهت فعال شدن سیستم را reset کنید .

کنترل کردن AUTORUN :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\CDRom

یک متغیر از نوع DWORD و با نام AUTORUN ایجاد کنید و برای اینکه AUTORUN سی دی ها را از کار بندازید به آن مقدار صفر و برای فعال کردن آن مقدار یک

تغییر مسیر تصاویر زمینه (wallpaper) :

همان طور که میدانید تصاویر زمینه ویندوز قبل از نمایش در شاخه اصلی ویندوز قرار میگیرند در صورتی که بخواهید مسیری دلخواه را برای گرد آوری و نمایش تصاویر زمینه اختیار نمایید ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentVersion

یک متغیر از نوع **Expandable String Value** ایجاد کنید و نام آن را مسیر دلخواه خود که تصاویر در آن وجود دارند قرار دهید و مقدار آنرا **SystemRoot%\Web\Wallpaper%** قرار دهید (توجه : ممکن است در بعضی از نگارش های ویندوز این متغیر وجود داشته باشد با نام **WallpaperDir** اگر چنین متغیری را پیدا کردید نام آنرا به آدرس یا مسیر مورد نظر خود تغییر دهید)

افزودن متن به ساعت سیستم :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ International

حال یک متغیر از نوع **String** ایجاد کرده و نام آنرا **S1159** (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) قرار دهید و متن دلخواه خود را در آن وارد نمایید .

حال متغیر دیگری از نوع **STRING** بسازید و نام آنرا **S2359** قرار دهید و متن دلخواه دیگری در آن قرار دهید . توجه داشته باشید که در ویندوزهای عربی یا فارسی میتوان متن را به فارسی نوشت

تغییر رنگ های ویندوز :

هنگامی که الگوی رنگ ویندوز را از طریق **Propertice** ویندوز تغییر میدهید مشاهده میشود که برخی از رنگ ها ثابت بوده و قابل تغییر نیستند برای برطرف کردن این موضوع به کلید زیر بروید :

HKEY_USERS\Default\Control Panel \ Colors

در این جا کلید عناصر تصویر قابل دسترس میباشد که شما میتوانید آنها را تغییر دهید رنگها به صورت کد رنگ میباشد که با دادن شماره های 1 تا 255 میتوانید رنگها را مشاهده کنید

تنظیم پنجره خوش آمدگویی ویندوز :

به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips

خوب شما میتوانید در این قسمت 48 نکته در ویندوز 98 و 95 و 50 نکته در XP و NT قرار دهید که در هنگام بالا آمدن ویندوز برای شما نمایش دهد شما میتوانید متغیرهایی از نوع **STRING VALUE** بسازید و به آن نامی از 0 تا 50 بدهید و نکات خود را در آن قرار دهید تا با هر بار بالا آمدن ویندوز به نمایش درآید این نکته بسیار جالبی است که خیلی کارا همیشه باهاش کرد مانند نکاتی که میخواهیم کاربران ویندوز آنها را رعایت کنند و

اصلاح هویت :

آیا اطلاعات شما به درستی در کامپیوتر وارد شده است ؟ برای حصول اطمینان از این موضوع میتوانید از کلید زیر استفاده کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software \ Microsoft \ MS Setup(ACME)\User info

حذف گزینه Desktop (پس زمینه ویندوز) از پنجره Display Propertice :

اگر روی صفحه میز کار راست کلیک و سپس گزینه Propertice را انتخاب کرده باشید گزینه هایی را در آن میبینید که هر کدام کار خاصی را انجام میدهند حال شما میتوانید تمام آنها را پاک کنید :

ابتدا وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

حال روی کلید Policies کلیک راست کرده و از منوی New گزینه Key را انتخاب کرده و اسم آن را System بگذارید (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) حال متغیری از نوع Binary Value در آن ایجاد کرده و نام آنرا NoDispBackgroundPage قرار داده و مقدار آنرا 00 00 00 01 وارد کنید و برای مشاهده تغییرات سیستم را از نو بوت کنید

حذف گزینه Screen Saver از پنجره Display Propertice :

شاید شما دوست نداشته باشید که کسی در محافظ صفحه نمایش شما دست کاری کند برای این کار شما باید به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

(که در ترفند قبلی کلید system را ایجاد کرده اید)

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispScrSavPage قرار داده و مقدار آنرا :
00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Appearance از پنجره Display Propertice :

شاید شما رنگهایی را برای ویندوز خود انتخاب کرده باشید و نخواهید کسی آنها را تغییر دهد برای این کار به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispAppearancePage قرار داده
و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Settings از پنجره Display Propertice :

اگر شما برای ویندوز خود و تصویر مانیتور اندازه ای را مشخص کرده اید و میخواهید کسی آنرا تغییر
ندهد به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispSettingsPage قرار داده و مقدار آنرا :
00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

ممانعت از دستیابی به Display Propertice

و حالا رسیدیم به خود این پنجره اگر شما دوست ندارید که هیچ کس به این پنجره دسترسی داشته باشد
میتوانید خود پنجره Display Propertice را حذف کنید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

حال متغیری از نوع DWORD ایجاد نموده و نام آنرا NoDispCPL قرار داده و اگر به آن مقدار 1 بدهید حذف و اگر مقدار صفر بدهید فعال میشود.

گرد آورنده : TerminatoR

www.satsat.net

www.sat4u.org

www.dvb2.com



ترفند هاي رجیستري

www.satsat.net

توجه !!!

خواننده گرامی ، با وجود اینکه این ترفند ها همگی قبلا امتحان شده اند و ما از صحت آنها اطمینان داریم ولی این سایت هیچ مسولیتی را در مورد مشکلات ناشی از استفاده از این ترفندها بر عهده نمی گیرد . پس جوانب احتیاط را رعایت فرمایید!!!!

مقدمه:

رجیستری چیست :

رجیستری پایگاه داده ای است با پیکر درختی که در آن اطلاعات مربوط به کامپیوتر ، کاربران ، ابزار جانبی متصل به کامپیوتر و نوع سیستم عامل آن.

برای وارد شدن به رجیستری باید ابتدا به منوی **Start** رفته و سپس گزینه ی **Run** را انتخاب کنید و در کادر مربوط به آن عبارت **RegEdit** را تایپ کنید و کلید **enter** را فشار دهید .

در رجیستری واژه هایی وجود دارد که شما باید آنها را بدانید :

1- کلید :

شاخه هایی که در سمت چپ پنجره ظاهر شده اند را کلید میگویند که یک کلید میتواند حاوی چند زیر شاخه باشد به عنوان مثال زیر کلید **Software** یکی از زیر کلید های کلید **Hkey_Current_user** میباشد .

2- داده یا متغیر :

به رشته ای از اطلاعات که در ناحیه سمت راست پنجره قرار میگیرد و محتویات کلید جاری را مشخص میکند داده یا متغیر میگویند یک داده از سه قسمت تشکیل میشوند : نام ، نوع داده یا متغیر و خود داده.

ترفندهای رجیستری

منوی start را سریع تر کنید

در منوی start زیر منوها پس از 400 میلی ثانیه ظاهر میشود که برای کاربران حرفه ای ممکن است چند ثانیه طول بکشد شما میتوانید این زیر منوها را به سرعت برق ظاهر کنید آن هم با رفتن به سراغ کلید زیر (البته قبلا از این کار یادم رفت بهتون بگم که باید از منوی start گزینه run را انتخاب کرده و سپس کلمه regedit را در آن وارد و ok را بزنید و حالا شما در رجیستری ویندوز هستید) کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP

در این جا فقره ی MENU SHOW DELAY را پیدا کنید مقدار این متغیر طول تاخیر منو را بر حسب میلی ثانیه از 0 تا 999 نشان میدهد که میتوانید با دادن مقدار 1 به آن سرعت آن را بسیار بسیار سریع کنید تا در نیم سوت زیر منوها ظاهر شوند

از کار انداختن ارتقای MEDIA PLAYER

پخش کننده ی ویندوز اکس پی یعنی همون مدیا پلیر خودمون هر 1 ماه یه بار میخواد خودشو ارتقا بده و شما میتوانید این ارتقا خودکار را از کار بندازید خوب ابتدا کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\UP
GRADE

اکنون مقدار متغیر ENABLE AUTO UPGRADE را به NO تغییر دهید (البته ممکن در بعضی سیستمها به طور اتوماتیک NO باشه)

تغییر دادن گروه بندی نوار تکلیف (TASKBAR) :

وقتی که برنامه ها یا اسناد متعددی را در آن واحد باز میکنید و نوار تکالیف با شکلک های متعدد شلوغ میشه خود ویندوز ایکس پی نوار تکلیف را با گروه بندی پنجره های مفتوح مشابه در یک شکلک واحو خلوت می سازد رجیستری به شما کمک میکند این ترتیب را تغییر دهید ابتدا به کلید زیر بروید :

**HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURRENT
VERSION\EXPLORER\ADVANCED**

سپس در سمت راست روی یک جای خالی راست کلیک کرده و سپس از منوی **NEW** گزینه **DWORD** را انتخاب کنید و اسم آن را **TASKBARGROUPSIZE** بگذارید

اگر مقدار 1 به آن بدهید ویندوز پنجره ها را بر حسب اندازه شان گروه بندی میکند یعنی بزرگترها اول قرار میگیرند و ... اگر مقدار 2 بهش بدین هر وقت 2 تا پنجره یا یا بیشتر از یک نوع برنامه باز شمود آنها را گروه بندی میکند و اگر 3 بدهید هر وقت 3 تا یا بیشتر از یک برنامه باز شود آن ها را گروه بندی میکند

برنامه ها را از منوی **START** بردارید :

منوی **START** در ویندوز اکس پی این امکان را به شما میدهد که به 4 یا 5 برنامه اخیر اجرا شده دسترسی سریع داشته باشید اما اگر بخواهید این برنامه ها منوی **START** را شلوغ نکنند یا شاید نخواهید کاربر بعدی بداند شما از کدام برنامه ها استفاده کردید چه باید کرد ؟

خوب این کار مشکلی نیست شما میتوانید به ویندوز بگویید بعضی برنامه ها را که شما میخواهید در منوی **START** نشان ندهد . ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATION

اکنون یک کلید جدید بسازید و نام برنامه ای که میخواهید در منوی **START** ظاهر روی آن بگذارید به آن کلید یک مقدار حرفی به نام **NoStartPage** بدهید به این ترتیب برنامه ای که شما اسم آن را آورده اید دیگر در فهرست برنامه های اخیر اجرا شده ظاهر نخواهد گردید

بادکنک ها را بترکانید :

می داینم که ویندوز اکس پی خیلی هوای کاربر خود را دارد اما آن همه بادکنک های توضیحی و تذکراتی که از نوار تکلیف بلند میشود شور کار را در آورده است ! برای این که یک سوزن در نوار تکلیف بزارید که دیگر بادکنک ها بالا نیایند و بترکند به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\current
Version\Explorer\Advanced

اکنون به متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **enableballoontips** بگذارید برای ترکاندن بادکنک ها مقدار آن را 0 قرار دهید

همان منوی start قدیمی :

اگر از منوی **start** ویندوز خوششان نمی آید و همان منوی قدیمی را دوست دارید ابتدا

یک متغیر **DWORD** بسازید و اسم آن را **NOSimpleStartMenu** بگذارید و سپس مقدار آن را 1 قرار دهید با این کار منوی **start** همان شکل قدیمی خود را پیدا میکند .

فهرست برنامه های اخیرا اجرا شده را از بین ببرید :

اگر شما نمی خواهید کسی بداند شما اخیرا از چه برنامه هایی استفاده کرده اید کل فهرستهای اخیرا اجرا شده را از منوی **start** قطع کنید یک متغیر از جنس **DWORD** بسازید و نام آن را **NoStartMenuMFUprogramslist** قرار دهید و مقدار آن را 0 قرار دهید با این کار فهرست تمام برنامه ها پاک خواهد شد

ارتقای ویندوز را از کار بندازید :

اگر بخواهید کاربران را از ارتقای ویندوز منع کنید یک متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoWindowsUpdate** گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید توجه داشته باشید که این کار ویندوز را به طور کامل از ارتقای خودکار محروم میسازد

از بین بردن پوشه ها :

شما میتوانید با اضافه کردن متغیر های **DWORD** تک تک پوشه های منوی **START** را پاک کنید : برای برداشتن پوشه ی **MyMusic** متغیری از نوع **DWORD** ساخته و نام آن را **NoStartMenuMyMusic** بگذارید و مقدار آن را 1 بدهید برای خلاص شدن از پوشه **MyPictures** متغیر دیگری از **DWORD** ساخته و اسم آن را

NoSMMMyPictures گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید و برای حذف پوشه ی **Favorites** متغیر **DWORD** دیگری ساخته و اسم آن را **NoRecentDocsMenu** گذاشته و مقدار آن را 1 قرار دهید

کنترل را در دست خود بگیرید ! :

ممکن است بخواهید یک کاربر خانگی یا اداری را از دسترسی به یک سری توابع خاص در منوی **start** محروم کنید به عنوان مثال برای حذف کردن تابع **search** از منوی **start** متغیری از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoFind** بذارید و مقدار آن را 1 قرار دهید به این ترتیب تابع **Search** از منوی **start** محو خواهد شد

یک مورد دیگر حذف کردن تابع **Run** میباشد برای این کار نیز متغیر دیگری از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NORun** بگذارید و مقدار آن را 1 قرار دهید .

و بالاخره برای این که جلوی انگولک کردن نوار تکالیف را توسط کاربران بگیرید متغیر دیگری تعریف کرده و اسم آن را **NoSetTaskbar** بذارید و مقدار 1 به آن بدهید این کار باعث خواهد شد تا نوار تکالیف و منوی **start** از پانل کنترل برداشته شوند

حذف کردن برنامه هایی که پاک نمیشوند !

به دلایلی که برای ما معلوم نیست بسیاری از برنامه ها به طور کامل پاک (**uninstall**) نمیشوند در نتیجه بسیاری از کاربران سعی می کنند با حذف پوشه یا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنین برنامه هایی برای همیشه در فهرست

Add\Remove Program باقی خواهند ماند برای آنکه فهرست این برنامه ها را از بین ببریم باید از رجیستری استفاده کنیم : ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall

و سپس کلید متناظر با این کلید را باز کنید و حالا برنامه هایی را که نمی توانستید پاک کنید را از این جا حذف کنید تا برای همیشه از بین بروند

نام کاربری خود را عوض کنید :

شما یک فرصت برای مشخص کردن نام خود و موسسه تان برای ویندوز ایکس پی دارید و آن هم موقعی است که در حال نصب ویندوز اکس پی هستید اما اگر لازم باشد بعد ها نام ها را عوض کنید چه باید کرد ؟ کار ساده ای ست را حل آن رفتن به کلید زیر میباشد :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\Current version

حالا متغیر های **registered Owner** و **registered Organization** را پیدا کرده و مقدار آنها را به نامهای مورد نظرتان تغییر دهید

مخفی کردن سطل زباله :

اگر بخواهید یک میز گار تر و تمیز داشته باشید شاید بهتر باشد سطل آشغال را از آن بردارید از آن جا که این کار مستلزم پاک کردن یک کلید در رجیستری میباشد توسعه میکنم قبل از این کار یک نسخه پشتیبان از این کلید بگیرید . خوب حالا به سراغ کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\current version\
Explorer\Desktop\Namespace

اکنون کلیدی که در قاب سمت چپ با این برجسب مشخص شده است حذف کنید :

{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}

این کار باعث از بین رفتن کلی سطل زباله نمیشود اما جلوی دسترسی کاربران به آن را میگیرد

تغییر دادن مهلت زمانی برنامه ها :

وقتی که برنامه ای از کار میفتد ویندوز یک مقدار زمان مشخصی به آن فرصت میدهد تا سعی کند خود را از مخمصه نجات دهد اما اگر فکر میکنید این مهلت زمانی زیاد است میتوانید آن را کم کنید برای این منظور به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop

سپس متغیر **Hung app Timeout** را پیدا کنید مقدار این متغیر **500** است مقدار را طوری کم کنید که یک مهلت عادلانه نیز به برنامه مریض الاحوال داده شده باشد

تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی ویندوز را تغییر دهید :

به سراغ کلید زیر بروید :

HKEY_USER_DEFAULT\Software\Microsoft\Current version\Theme
manager

اکنون متغیر **color Name** را پیدا کرده و سپس روی آن کلیک راست کرده و **Modify** را انتخاب کنید و مقدار حوزه ی **value data** را به **Metallic** تغییر دهید شستی **ok** را فشار دهید و از رجیستری خارج شوید کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را مشاهده نمایید

پیوند **Comments** را از گوشه ی سمت راست نوار عنوان بردارید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop

متغیر **lameButtonEnabled** را از سمت راست پیدا کنید و سپس روی آن راست کلیک کرده و گزینه **modify** را انتخاب کرده مقدار آن را به 0 تغییر دهید و سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید

برنامه های غیر ضروری را از کار بندازید :

نصب کردن برنامه های زیاد در کامپیوترتان میتواند رجیستری شما را با برنامه های غیر ضروری که در هنگام بالا آمدن کامپیوتر به اجرا در می آیند به هم بریزد و این باعث کندی کامپیوتر و اشغال بخشی از حافظه سیستم میشود برای از کار انداختن برنامه های غیر ضروری وارد رجیستری شوید و به سراغ این کلید بروید :

**HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Runonce**

در اینجا میتوانید برنامه های غیر ضروری را حذف کنید کامپیوتر سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید

بوت شدن سریع ویندوز :

یک ویژگی جدید در ویندوز ایکس پی این است تمام فایل های بوت را در کنار یکدیگر قرار میدهد و باعث یک بوت سریع تر میشود .

به صورت مادرزاد این گزینه فعال است اما در بعضی از نسخه های ویندوز این طور نیست برای به کار انداختن آن به رجیستری رفته و به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrag

متغیر **BootOptimizeFunction** را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کرده و سپس از منوی آن گزینه **modify** را برگزینید و سپس مقدار آن را به Y تغییر دهید تا فعال شود

نمایش دادن پیغام در هنگام بالا آمدن ویندوز xp :

اگر بخواهید در هنگام بوت شدن ویندوز ایکس پی یک پیغام خوش آمد گویی یا هر پیغام دیگری که لازم باشد به اطلاع کاربران برسد به نمایش در آید به این ترتیب عمل کنید :

به کلید زیر بروید :

کلید **legalnoticecaption** را با هر اسم دیگری که میخواهید روی پنجره پیغامتان باشد عوض کنید .
کلید **LegalNoticetext** را به هر پیغامی که میخواهید در دل پنجره ی پیغام به نمایش درآید تغییر دهید
کامپیوترتان را از نو بوت کنید تا تغییرات را ملاحظه نمایید

از کار انداختن اجرای خودکار سی دی به طور کامل در ویندوز ایکس پی:

این کار احتیاجی به رجیستری ندارد و یک راه ساده تر وجود دارد :

شستی **start** را کلیک کنید و گزینه **run** را انتخاب کنید و فرمان **gpedit.msc** را وارد کنید اکنون به **computer configuration** رفته و **administrator templates** را کلیک کنید و زبانه ی **system** را باز کنید در اینجا میتوانید گزینه ی مربوط به **turn auto off** را پیدا کرده و آن را مطابق میل خود تغییر دهید

برداشتن **my computer** از میز تحریر و منوی **start** :

بعضی ها دوست ندارند کامپیوترشان بازیچه ی دست این و اون بشه بخاطر همین ترجیح میدهند که **my computer** را از روی میز تحریر یا منوی **start** بردارند روش کار طبق معمول از طریق انگولک کردن رجیستری میباشد .

ابتدا به رجیستری بروید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Nonenum

اکنون یک متغیر از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را به صورت زیر بنویسید :

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

اگر به این متغیر مقدار 0 بدهید **MY COMPUTER** را محو خواهید کرد و اگر به آن مقدار 1 بدهید دوباره به جای خود باز میگردد . یک بار کامپیوتر خود را از نو راه اندازی کنید تا تغییرات را ملاحظه کنید

از کار انداختن راست کلیک در میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NoViewContextMenu** را به آن بدهید با دادن مقدار صفر به این متغیر منوی مزبور را از کار میندازید و با دادن مقدار 1 به آن دوباره آن را به کار می اندازید . از رجیستری خارج شوید و ویندوز خود را از نو بوت کنید

برداشتن منوی **file** از مرورگر ویندوز :

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و به آن نام **NofileMenu** بدهید اگر به این متغیر مقدار صفر بدهید حذف و اگر مقدار 1 بدهید به جای خود باز میگردد حال ویندوز را از نو بوت کنید

مخفی کردن کلیه فقرات از میز تحریر :

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را بیابید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و اسم آن را **NoDesktop** بگذارید اگر به این متغیر مقدار 1 بدهید کلیه فقرات حذف و با دادن مقدار 0 به حالت خود باز میگردد

اعمال این تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد ویندوز دارد

از کار انداختن تمام منوهای ویندوز و شستی **start** :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID

سپس کلید زیر را پیدا کنید :

{5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

تتهاکاری که شما باید انجام بدهید تغییر دادن نام این کلید است که میتوانید با قرار دادن یک خط تیره قبل این نام این کار را انجام دهید که این کلید به شکل زیر در می آید :

{-5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}

با این کار تمام منوهای برنامه های متعارف ویندوز و همچنین شستی **start** از کار می اندازد

برداشتن گزینه های Active Desktop از منوی setting :

گزینه های Active Desktop تقریبا به هیچ دردی نمیخورد پس بهتر آن را پاک کنید تا محیط کارتان خلوت شود کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

اکنون یک متغیر جدید از نوع **DWORD** بسازید و نام آن را **NoSetActiveDesktop** بذارید .

اگر مقدار یک به آن بدهید تمام منوهای آن از بین میروند و اگر مقدار 0 بدهید دوباره ظاهر خواهند شد .

جلوی دسترسی به اینترنت را بگیرید :

با انجام این کار میتوانید جلوی دسترسی به اینترنت را در تمام محصولات میکروسافت مثل مرورگر اینترنت و و افیس را بگیرید برای این کار وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_Current_user\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Setting

اکنون در قاب سمت راست متغیرهایی را میبینید که با بعضی از آنها باید دست و پنجه نرم کنید به یکی از این متغیر ها به نام **Proxi Enable** مقدار 1 بدهید و مقدار متغیر **proxi server** را تغییر داده و به آن یک نشانی آی پی و یک درگاه جعلی که در کامپیوترتان وجود ندارد بدهید مانند : **10.0.0.1:5555** (چهار عدد سمت چپ نشانی آی پی و چهار رقم سمت راست شماره ی درگاه را به صورت **Ip:Port** تشکیل میدهند

از کار انداختن سوابق اسناد اخیر :

معمولا وقتی که فایل یل سندی را باز میکنید نام آن به فهرست اسناد اخیر در منوی start اضافه میشود این ترفند جلوی این کار را میگیرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

یک متغیر جدید از جنس **DWORD** و به نام **NoRecentDocsHistory** بسازید و مقدار یک به آن بدهید تا محدودیت مزبور اعمال گردد حال کامپیوترتان را از نو بوت کنید

توضیحات سه مربع حداقل و حداکثر و بستن را از بین ببرید :

هر وقت ماوس را روی سه مربع کنترلی که در گوشه ی سمت راست فوقانی هر پنجره ی ویندوز وجود دارد حرکت کنید شرح مختصری در مورد هر کدام از آنها میبینید که این ترفند این توضیحات را از بین میبرد :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ Desktop

اکنون یک متغیر جدید از نوع حروفی یا **string** بسازید و اسم آن را **MinMaxClose** بگذارید حال اگر مقدار 0 به آن بدهید توضیحات اضافی از کار می افتد و اگر مقدار 1 به آن بدهید مجددا این امکان برقرار میشود سیستمتان را از نو بوت کنید

مخفی کردن درایوها از **My Computer** :

این ترفند به شما این امکان را میدهد که بعضی از درایوها را مخفی کنید یا حتی میتوانید تمام درایوها را مخفی کنید برای این کار وارد رجیستری شوید و این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

متغیر به نام **NoDrives** را از نوع **dword** بسازید گردونه ها وقتی مقدارشان صفر باشد قابل دیدن هستند و اگر مقدارشان 1 باشد مخفی میشوند برای هر گردونه میتوانید به صورت زیر استفاده کنید :

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

E : 16

F : 32

G : 64

H : 128

I : 256

J : 512

K : 1024

والی آخر

برای مثال اگر بخواهید گردونه C و گردونه D را مخفی کنید میبایست دو مقدار 4 برای درایو C و 8 برای D را با هم جمع کنید و مقدار 12 را بدست آورید این همان عددی است که باید به متغیر NoDrive بدهید اما برای مخفی کردن تمام درایوها باید مقدار 67108863 را به متغیر NoDrive بدهید .

برای این که تغییرات را ملاحظه کنید باید سیستم خود را از نو بوت کنید

جلوی دسترسی به محتویات درایو مورد نظرتان را بگیرید :

این ترفند فقط در ویندوزهای 2000 و xp جواب میدهد و کار میکنه و کارش اینه که مانع دسترسی کاربران به درایوها از طریق mycomputer یا Explorer میشه به علاوه به اجرا در آوردن فرمان Run یا dir نیز نمیتواند موجب نمایش شاخه های این گردونه شود

وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer

اکنون متغیری به نام NoViewDrive را از جنس DWORD بسازید وظیفه ی این متغیر دادن اجازه ی دسترسی به هر یک از گردونه های مجازی کامپیوترتان است .

درایوها وقتی مرئی هستند که مقدار صفر را به آن بدهید و هنگامی نامرئی میشوند که به آن مقدار 1 را بدهید .

مثل ترند قبل از جدول زیر استفاده کنید :

A: 1

B: 2

C: 4

D: 8

E: 16

F: 32

G: 64

H: 128

I: 256

J: 512

K: 1024

به عنوان مثال اگر بخواهید درایو C و D را مخفی کنید باید عدد 4 و 8 را با هم جمع کنید و مقدار آن را به متغیر بدهید .

اگر بخواهید تمام متغیر ها را مخفی کنید مقدار **67108863** را به این متغیر بدهید .

تغییر دادن نام و شکلک درایوها :

رجیستری را باز کنید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion Explorer\Drivelcons

اکنون یک کلید فرعی آن هم فقط با یک حرف که متناظر با درایو مورد نظرتان باشد بسازید برای مثال D در داخل این کلید فرعی یک کلید فرعی دیگر به نام **DefaultIcon** بسازید (توجه داشته باشید که نام درایوی که میسازید باید به صورت زیر شاخه باشد یعنی شما درواقع باید یه فولدر بسازید نه یک متغیر !!! پس خوب دقت کنید این فایل به صورت زیر باید ساخته شود و نشان داده شود :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Explorer\Drivelcons\D

و مقدار پیش فرض آن یعنی **Default** را مطابق با نام و خط سیر کامل فایل آیکون مورد نظر را تعیین کنید .

باز هم از داخل کلید فرعی حرف درایو ، یک کلید فرعی دیگر به نام **defaultlabel** (یادتون باشه کلید نه متغیر) و مقدار پیش فرض آن یعنی **default** را مطابق با نام درایو مورد نظر تان تعیین نمایید مانند **My Zip Drive** :

حال سیستم خود را از نو بوت کنید

فعال کردن ویژگیهای مربوط به DVD در MediaPlayer :

این امکان باعث میشود در **MediaPlayer** ، **DVD** نمایش داده شود ، ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings

یک متغیر جداد از نوع **string** با نام **EnableDVDUI** ایجاد کنید و مقدار آن را جهت فعال شده **yes** قرار دهید .

تغییر دادن عنوان پنجره MediaPlayer :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer

(در صورتی که کلید **windowsmediaplayer** وجود نداشت آن را بسازید) در پنل سمت چپ روی کلید **Microsoft** کلیک راست کنید و گزینه **key** را انتخاب نمایید تا یک کلید جدید ساخته شود نام آنرا به **WindowsMediaPlayer** تغییر دهید و در پنل سمت راست موارد زیر را انجام دهید :

یک مقدار جدید از نوع **String** به نام **Title Bar** ایجاد کرده و عنوان مورد نظر خود را در آن قرار دهید

نشان دادن فایل‌های با پسوند *.dat :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE > Software > Microsoft > Player > extensions

به **Description** بروید و با **Right-Click** کردن در ناحیه قاب سمت راست یک **String value** جدید به نام 8 درست کنید(اگر آخرین کلید موجود 7 میباشد).

بر روی مقدار جدید ساخته شده دوبار کلیک کنید و **Value data** را برابر **Video CD (*.dat)** قرار دهید.

به **Types** بروید و دوباره مانند مرحله قبل یک **String Value** جدید ایجاد کنید و مقدار آن را این بار فقط برابر ***.dat** قرار دهید.

بسته به نسخه ای از **Player Media** که استفاده میکنید ممکن است یک پوشه به نام **MUIDescription** هم موجود باشد. اگر چنین بود یک **String value** مانند مراحل قبل ایجاد کنید و **Value Data** آن را برابر **VideoCD** قرار دهید. **Registry Editor** را ببندید و **Media Player** را باز کنید و از منوی **File** گزینه **Open** را انتخاب کنید.

برای اطمینان از اعمال موفقیت آمیز تغییرات **Files of type** را باز کنید تا مطمئن شوید **Video CD** در آن لیست شده است.

نمایش آیکونهای ویندوز به صورت high color (بالاترین کیفیت) :

اگر علاقمند هستید که آیکونهای ویندوز را با کمی کیفیت بالاتر و جزئیات بیشتری ملاحظه نمائید از این روش استفاده کنید در نتیجه ویندوز آیکونها را با تمام کیفیت خود نشان میدهد:

ابتدا برنامه **regedit** را اجرا کنید (**run >>> regedit**)

کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL Panel \ Desktop\WindowsMetrics

سپس یک مقدار جدید از نوع **STRING** با نام **SHELL ICON BPP** بسازید (در صورتیکه وجود نداشت) و مقدار آن را برابر توان کارت گرافیکی خود قرار دهید طبق مقدارهای زیر :

256 = 256 COLOR BIT

16=16 BIT COLOR

24 = 24 BIT COLOR

32 = 32 BIT COLOR

برای مشاهده مخصوص تغییرات ابتدا مقدار آن را **256** قرار داده و سیستم را **RESTART** کنید و دوباره مقدار آن را اینبار به **32** تغییر دهید و سیستم را **RESTART** کنید تا تفاوت آن را احساس کنید .

فعال کردن کلید NUMLOCK هنگام بوت شدن ویندوز :

برنامه REGEDIT را باز کنید .

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD

یک متغیر از نوع STRING با عنوان INITIALKEYBOARDINDICATOR ایجاد کرده و مقدار آن را 2 قرار دهید .

تعیین برنامه جهت اجرای سی دی های صوتی قرار داده شده در CDROM :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command

یک متغیر به نام default در اینجا موجود است که معمولاً توسط خود ویندوز به Media Player ست شده است حال اگر قصد تغییر آنرا دارید به صورت زیر عمل کنید :

تنظیم برای Winamp :

"C:\Program File\Winamp3\Winamp3.exe" /CD:%1

یا اگر از برنامه دیگری استفاده میکنید آدرس آنرا وارد کنید .

حال جهت فعال شدن سیستم را reset کنید .

کنترل کردن AUTORUN :

کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\CDRom

یک متغیر از نوع DWORD و با نام AUTORUN ایجاد کنید و برای اینکه AUTORUN سی دی ها را از کار بندازید به آن مقدار صفر و برای فعال کردن آن مقدار یک

تغییر مسیر تصاویر زمینه (wallpaper) :

همان طور که میدانید تصاویر زمینه ویندوز قبل از نمایش در شاخه اصلی ویندوز قرار میگیرند در صورتی که بخواهید مسیری دلخواه را برای گرد آوری و نمایش تصاویر زمینه اختیار نمایید ابتدا کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentVersion

یک متغیر از نوع **Expandable String Value** ایجاد کنید و نام آن را مسیر دلخواه خود که تصاویر در آن وجود دارند قرار دهید و مقدار آنرا **SystemRoot%\Web\Wallpaper%** قرار دهید (توجه : ممکن است در بعضی از نگارش های ویندوز این متغیر وجود داشته باشد با نام **WallpaperDir** اگر چنین متغیری را پیدا کردید نام آنرا به آدرس یا مسیر مورد نظر خود تغییر دهید)

افزودن متن به ساعت سیستم :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ International

حال یک متغیر از نوع **String** ایجاد کرده و نام آنرا **S1159** (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) قرار دهید و متن دلخواه خود را در آن وارد نمایید .

حال متغیر دیگری از نوع **STRING** بسازید و نام آنرا **S2359** قرار دهید و متن دلخواه دیگری در آن قرار دهید . توجه داشته باشید که در ویندوزهای عربی یا فارسی میتوان متن را به فارسی نوشت

تغییر رنگ های ویندوز :

هنگامی که الگوی رنگ ویندوز را از طریق **Propertice** ویندوز تغییر میدهید مشاهده میشود که برخی از رنگ ها ثابت بوده و قابل تغییر نیستند برای برطرف کردن این موضوع به کلید زیر بروید :

HKEY_USERS\Default\Control Panel \ Colors

در این جا کلید عناصر تصویر قابل دسترس میباشد که شما میتوانید آنها را تغییر دهید رنگها به صورت کد رنگ میباشد که با دادن شماره های 1 تا 255 میتوانید رنگها را مشاهده کنید

تنظیم پنجره خوش آمدگویی ویندوز :

به کلید زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips

خوب شما میتوانید در این قسمت 48 نکته در ویندوز 98 و 95 و 50 نکته در XP و NT قرار دهید که در هنگام بالا آمدن ویندوز برای شما نمایش دهد شما میتوانید متغیرهایی از نوع **STRING VALUE** بسازید و به آن نامی از 0 تا 50 بدهید و نکات خود را در آن قرار دهید تا با هر بار بالا آمدن ویندوز به نمایش درآید این نکته بسیار جالبی است که خیلی کارا همیشه باهاش کرد مانند نکاتی که میخواهیم کاربران ویندوز آنها را رعایت کنند و

اصلاح هویت :

آیا اطلاعات شما به درستی در کامپیوتر وارد شده است ؟ برای حصول اطمینان از این موضوع میتوانید از کلید زیر استفاده کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software \ Microsoft \ MS Setup(ACME)\User info

حذف گزینه Desktop (پس زمینه ویندوز) از پنجره Display Propertice :

اگر روی صفحه میز کار راست کلیک و سپس گزینه Propertice را انتخاب کرده باشید گزینه هایی را در آن میبینید که هر کدام کار خاصی را انجام میدهند حال شما میتوانید تمام آنها را پاک کنید :

ابتدا وارد رجیستری شوید و کلید زیر را پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

حال روی کلید Policies کلیک راست کرده و از منوی New گزینه Key را انتخاب کرده و اسم آن را System بگذارید (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) حال متغیری از نوع Binary Value در آن ایجاد کرده و نام آنرا NoDispBackgroundPage قرار داده و مقدار آنرا 00 00 00 01 وارد کنید و برای مشاهده تغییرات سیستم را از نو بوت کنید

حذف گزینه Screen Saver از پنجره Display Propertice :

شاید شما دوست نداشته باشید که کسی در محافظ صفحه نمایش شما دست کاری کند برای این کار شما باید به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

(که در ترفند قبلی کلید system را ایجاد کرده اید)

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispScrSavPage قرار داده و مقدار آنرا :
00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Appearance از پنجره Display Propertice :

شاید شما رنگهایی را برای ویندوز خود انتخاب کرده باشید و نخواهید کسی آنها را تغییر دهد برای این کار به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispAppearancePage قرار داده
و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

حذف گزینه Settings از پنجره Display Propertice :

اگر شما برای ویندوز خود و تصویر مانیتور اندازه ای را مشخص کرده اید و میخواهید کسی آنرا تغییر
ندهد به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispSettingsPage قرار داده و مقدار آنرا :
00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .

ممانعت از دستیابی به Display Propertice

و حالا رسیدیم به خود این پنجره اگر شما دوست ندارید که هیچ کس به این پنجره دسترسی داشته باشد
میتوانید خود پنجره Display Propertice را حذف کنید :

به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

حال متغیری از نوع DWORD ایجاد نموده و نام آنرا NoDispCPL قرار داده و اگر به آن مقدار 1 بدهید حذف و اگر مقدار صفر بدهید فعال میشود.

TerminatoR

www.satsat.net

www.sat4u.org

www.dvb2.com