

Yahoo ID : sinatak_bir WwW.Sinacmd.Co.Sr Email : sinasoroush@walla.com

یکی از مهم ترین و جالب ترین مسائلی که در دنیای کامپیوتر های شخصی مطرح است حفاظت از اطلاعات می باشد . حتماً شما هم اطلاعاتی دارید که تصور لو رفتن آنها خواب راحت را از شما خواهد گرفت . اطلاعاتی چون اسناد مهم اداری . تصاویر خانوادگی و

....
آیا تا به حال برای حفظ آنها تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفته اید ؟ اگر پاسخ شما منفی است هر چه سریعتر این کار را انجام دهید و نوشتارو را به بعد از مرگ سهراب موکول نکنید . برنامه های زیادی وجود دارد که شما از طریق آنها می توانید به مخفی کردن و یا قفل گذاری بر روی فایل و یا درایو خاصی بپردازید که هر کدام محاسن و معایب خاص خود را دارند . اما آنچه در این قسمت توضیح داده خواهد شد رسیدن به همین هدف (مخفی کردن اطلاعات) است با این تفاوت که در اینجا از امکانات خود ویندوز استفاده خواهیم کرد .

برای ایجاد هر نوع تغییری در ویندوز می توانیم به بانک اطلاعاتی وسیع آن که همان رجیستری ویندوز میباشد رجوع کنیم . مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید :

۱- به هر روشی که برایتان آسان تر است ادیتور رجیستری ویندوز را باز کنید . (می توانید در RUN تایپ کنید regedit و Enter را بزنید) .

۲- آدرس زیر را در ویندوز های سری X9 پیدا کنید :

\\HKEY_USERS\\DEFAULT
Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer

و در ویندوز XP آدرس زیر را پیدا کنید :

\\HKEY_CURRENT_USERS\\DEFAULT
Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer

۳- اگر در پنجره سمت راست NoDrives وجود دارد به مرحله ۶ بروید در غیر این صورت به مرحله بعد بروید .

۴- به منوی Edit رفته و از زیر منوی New آن DWORD Value را انتخاب کنید .

۵- کلید (Value) جدید ایجاد شده را به NoDrives تغییر نام دهید (با کلیک راست روی آن می توانید این کار را بکنید) .

۶- بر روی NoDrives کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید .

۷- در پنجره باز شده Decimal را انتخاب کرده و در کادر Value Data مقدار ۳۲ را وارد کنید .

۸- روی OK کلیک و پنجره ادیتور رجیستری را هم ببندید .

۹- کامپیوتر خود را Restart کنید . (به خاطر داشته باشید که همیشه برای اینکه تغییرات ایجاد شده در رجیستری اعمال شود باید ویندوز را Restart کنید) .

بعد از بالا آمدن ویندوز درایو F شما مخفی خواهد شد . برای مخفی کردن دیگر درایو ها باید مراحل لازم توضیح داده شده در بالا را طی کرده و عدد مربوط به آن درایو خاص را (که چگونگی بدست آوردن این اعداد را با توجه به مثالی که در ادامه خواهیم زد می توانید متوجه شوید و درک رابطه ساده آن بعهده خودتان خواهد بود !!!) در کادر Value Data وارد کنید .

برای مثال اعداد متناظر با برخی از حروف انگلیسی بکار رفته در نام درایو ها بدین شرح است :

... , A : 1 , B : 2 , C : 4 , D : 8 , E : 16 , F : 32 , G : 64 , H : 128

برای مخفی کردن دو یا چند درایو بطور همزمان هم می توانید اعداد مربوط به آنها را باهم جمع کنید و در کادر مربوطه بنویسید . مثلاً

برای حذف دو درایو A و F با هم باید ۳۳ را بنویسید ($1+32=33$)

برای برگرداندن درایو ها مقدار را صفر قرار دهید .

از طریق فایل های اجرایی و یا فایل هایی که توسط خود ادیتور رجیستری ساخته می شوند می توانید این مراحل را تقریباً بصورت اتوماتیک انجام دهید .

موفق باشید ... تا بعد ...