



زبانه (Tab) سوم موسوم به **Startup Disk** را انتخاب کرده بر روی دکمه

**Create Disk** کلیک کنید. پس از چند لحظه ویندوز در پنجره ای از شما

خواهد خواست تا **CD** ویندوز را در داخل **CD Drive** قرار دهید. با انجام

این خواسته ویندوز بر روی **OK** کلیک کنید. با ظاهر شدن پنجره بعدی یک

فلاپی سالم (فاقد **Bad Sector**) را در فلاپی درایو قرار داده و بر روی

**OK** کلیک کرده و تا ساخته شدن دیسک **Startup** صبر کنید.

### • ساخت دیسک **Startup** در ویندوز **XP**

یک فلاپی دیسک سالم در درایو فلاپی قرار داده و از پنجره **My**

**Computer** بر روی آیکون **Floppy (A:)** کلیک راست کرده فرمان

**Format** را اجرا نمایید. در پنجره ای که ظاهر خواهد

شد گزینه **Create an MS-DOS startup disk** را انتخاب کرده و پس از

کلیک بر روی دکمه **Start** در انتظار ساخته شدن دیسک **Startup** باقی

بمانید.

### • استفاده از دیسک Startup

در صورتی که ویندوز آسیب دیده و توانایی راه اندازی کامپیوتر را نداشته

باشد، دیسک Startup را در درایو فلاپی قرار داده و کامپیوتر را روشن

کنید. در منویی که ظاهر خواهد شد در صورتی که مایل به شناخته شدن

درایو CD و استفاده از آن هستند گزینه **Start Computer With CD-**

**ROM Support** را انتخاب نمایید در غیر این صورت می توانید از گزینه

**Start Computer Without CD-ROM Support** استفاده کنید.

پس از بوت شدن کامپیوتر اعلان آمادگی سیستم جهت پذیرش دستورات به

صورت **A:\>** بر روی صفحه ظاهر خواهد شد. اکنون می توانید با کمک

فرامین موجود بر روی این دیسک اشکالات احتمالی ویندوز و یا دیسک

سخت خود را برطرف سازید (به عنوان مثال برای ترمیم اشکالات

جدول Fat از فرمان Scandisk به صورت زیر استفاده کنید: Scandisk

c:).

- در صورتی که کامپیوتر با دیسک Startup راه اندازی شده باشد حرف معرف درایو CD تغییر کرده و یک حرف به جلو حرکت خواهد کرد بدین معنی که اگر در کامپیوتر شما درایو CD با حرف F مشخص می شود پس از راه اندازی کامپیوتر با دیسک Startup موقتاً به G تغییر خواهد کرد.

- پس از راه اندازی کامپیوتر با دیسک Startup کامپیوتر وارد MS-DOS Mode خواهد شد بدین معنی که فرامین شکل گرافیکی نداشته و می بایستی همانند سیستم عامل MS-DOS تایپ شوند.

- بهتر است برای رفع اشکالات مربوط به هر نسخه ویندوز از دیسک Startup که با همان نسخه ویندوز ساخته شده است استفاده کنید.

- دیسکی که برای ساخت Startup استفاده می کنید می بایستی فاقد Bad

Sector بوده و حتی الامکان خالی باشد (در غیر این صورت کلیه اطلاعات

موجود بر روی آن حذف خواهد شد)

و بالاخره آنکه تشخیص اشکال ایجاد شده در ویندوز و رفع آن با کمک فرامین موجود بر روی دیسک Startup تا حد زیادی وابسته به تجربه و تسلط شما به استفاده از فرامین DOS است، بنابراین این دیسک به طور

خودکار اشکالات کامپیوتر شما را برطرف نخواهد کرد.



parsi e-book  
WWW.PARSIBOOK.4T.COM