



YAHOO! MAIL

همان طور که میدانید یاهو سرویس های pop3 ایمیل های خود را برای استفاده کننده گان رایگان غیر فعال کرده و برای استفاده از این سرویس باید پول پرداخت ، ولی این به این معنی نیست که شما نمی توانید از این سرویس به صورت رایگان استفاده کنید. شما با استفاده از نرم افزار YahooPops به آسانی قادر به دریافت و فرستادن نامه های خود به وسیله outlook و دیگر نرم افزار های مدیریت ایمیل هستید. در زیر به شرح طریقه دریافت ایمیل های yahoo به وسیله outlook express و outlook می پردازیم.

ابتدا برنامه YahooPops را از yahoopops.sourceforge.net دانلود کنید و آن را نصب کنید و سپس به سراغ outlook رفته و تنظیمات را مو به مو انجام دهید. تنظیمات لازم برای دریافت نامه های yahoo توسط outlook express 1. از منوی tools گزینه account را انتخاب کنید.

۲. بر روی دکمه add کلیک کرده و گزینه Mail را انتخاب کنید.

۳. نام خود را وارد کنید و کلید next را بزنید.

۴. آدرس ایمیل خود را وارد کنید و کلید next را بزنید.

۵. گزینه My incoming mail server is a pop3 قرار داده.

۶. در قسمت localhost, Incoming (POP3, IMAP or HTTP) mail server را وارد کنید.

۷. در قسمت localhost, Outgoing (SMTP) mail server را وارد کنید و next را بزنید.

۸. در قسمت Account name نام کاربری خود را وارد کنید.

۹. در قسمت password کلمه عبور خود را وارد کنید و کلید next را بزنید.

۱۰. کلید finish را بزنید.

۱۱. بر روی account جدید (localhost) کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید.

۱۲. برگه servers را انتخاب کنید و گزینه My server requires authentication را تیک بزنید.

۱۳. برگه advance و گزینه Server Timeouts را به ۵ minutes تغییر دهید.

۱۴. اگر گزینه Leave a copy of messages on server را تیک بزنید نامه ها پس از download از روی سرور پاک نمی شوند . تنظیمات لازم برای دریافت نامه های yahoo توسط outlook 1. از منوی tools

گزینه Email accounts را انتخاب کنید.

۲. گزینه Add a new email account را انتخاب کنید و کلید next را بزنید.

۳. Server Type را بر روی pop3 قرار دهید و کلید next را بزنید.

۴. در قسمت Your Name نامی را که دوست دارید گیرنده نامه شما هنگام دریافت نامه ببیند را

بنویسید.

۵. در قسمت user name و address email ایمیل خود را به صورت کامل وارد کنید.

۶. در قسمت Password کلمه عبور ایمیل خود را بنویسید.

۷. در قسمت localhost, Incoming Mail (POP3) Server را وارد کنید.

۸. در قسمت localhost, Outgoing Mail (SMTP) Server را وارد کنید و next را بزنید.

۹. بر روی دکمه More Settings کلیک کنید و برگه Advanced را انتخاب کنید.

۱۰. گزینه Server Timeout را به ۱۰ minutes تغییر دهید.

۱۱. برگه servers را انتخاب کنید و گزینه My server requires authentication را تیک بزنید.

۱۲. گزینه Log on using را تیک زده و ایمیل و کلمه عبور خود را وارد کنید.

۱۳. برای بستن پنجره Settings More بر روی دکمه ok کلیک کنید.

۱۴. بر روی دکمه next کلیک کنید و سپس finish را بزنید.