

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْحٰمِدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

تقدیم به ساحت مقدس حضرت زهرا

که چشمها یم برا می زیارت صحش بیدارند.....

مجید رحیمی زستان ۸۶

فهرست:

Ulead Video Studio 10

۲	مقدمه ای بر نرم افزار
۲	آشنایی با محیط کار
۶	منوه
۹	کتابخانه
۱۰	تنظیمات پیش فرض
۱۳	پیچر کردن Capture
۱۷	ویرایش فایل های تصویری در نمای TimeLine
۲۶	ویرایش فایل های صوتی در نمای Audio View و TimeLine
۲۹	زیر نویس (متن) Title
۳۰	افکت ها (Transition) Effect
۳۱	فیلترهای ویدیویی Video Filter
۳۲	خروجی گرفتن از پروژه

سلام دوست عزیز امیدوارم از این مجموعه نهایت استفاده رو برده باشی . اگر مشکلی هم داشتی میتوانی با ایمیلم با من در میان بگذاری.
به هر چیزی که فکر کنی بdestش میاری فقط کافیه در جهتش قرار بگیری.

Ulead Video Studio 10

مقدمه ای بر نرم افزار

این نرم افزار یکی از نرم افزارهایی است که در زمینه کار بر روی فیلم، عکس و صدا توسط یکی از شرکتهای سازنده نرم افزار در کشور آمریکا ساخته شده است از دیگر محصولات این شرکت می‌توان به نرم افزار **Ulead Photo Impact** اشاره کرد. شرکت **Ulead** با یکی دیگر از شرکتهای سازنده نرم افزار بنام **Adobe** رقابت تنگاتنگی دارد. چون اکثر نرم افزارهایی که توسط این دو شرکت تولید می‌شود در زمینه ویرایش فیلم و عکس صدا است.

باید توجه داشت که این نرم افزار باید در موقعه نصب با سیستم **PAL** نصب شود تا با سیستم پخش کشورمان سازگاری داشته باشد سیستم **PAL** نشان دهنده تعداد فریم‌های است که ما در هر ثانیه می‌بینیم که در این نوع سیستم پخش ۲۵ فریم در ثانیه است ولی در سیستم **NTSC** حدود ۲۹ تا ۳۰ فریم در ثانیه است که بیشتر در کشورهای غربی استفاده می‌شود.


آشنایی با محیط کار

ابتدا با محیط کار یافتن نرم افزار آشنا می‌شویم. قسمتهای اصلی این نرم افزار:

۱. نوار منو
۲. برگه ها
۳. پنجره ها
۴. پنجره پیش نمایش
۵. پانل تدوین و تنظیمات


اجزای

محیط کاری:



پنجره پیش نمایش

وقتی ما یک فایل را چه در کتابخانه و چه در نوار پانل تدوین در حالت انتخاب قرار داده فایل مورد نظر ما داخل این پنجره فعال می شود و ما می توانیم فایل خود را در حالت اجرا در بیاوریم.




به حرکت در اوردن فایل در هر
صدم ثانیه به جلو و یا عقب

پانل تدوین یا نوار تایم لاین

در این قسمت ما می توانیم هر نوع عملیات ویرایشی را بر روی فایلهای خود انجام دهیم مثل کلیپ های ویدیویی و صوتی و متن ها و افکتها.

پانل تدوین یا همان نوار تایم لاین را ما می توانیم در ۳ حالت استفاده کنیم .


Audio View (3) TimeLine View(2 StoryBoard View(1)




۱) نمای استریو بورد : در این حالت هر فایل تصویری در یک نمای مربع شکل و جدا قرار دارند. در این حالت می توانید به یک عکس یا کلیپ فیلتر اعمال کنید و یا بین آنها ترانزیشن قرار دهید (فیلتر و ترانزیشن را ادامه توضیح می دهم)

مکان های که می توان بین آنها ترانزیشن قرار داد

نشان دهنده این است که کلیپ صدا دارد




۲) نمای تایم لاین:
که شامل ۴ شیار است . ۲ شیار مربوط به فایل های تصویری
که قابل افزایش است دربخش (ویرایش فایل های تصویری در نمای تایم لاین) توضیح داده میشود.
و ۲ شیار هم برای فایل های صوتی و ۱ شیار مربوط به متن ها
(در ادامه این بخش کاملتر توضیح داده می شود)




۳) نمای صدا :

این بخش عملیات بر روی صدا ها است در این نما حتی می توان روی صدای فایل های تصویری نیز عملیات مورد نیاز را انجام داد.
(در ادامه این بخش کاملتر توضیح داده می شود)



منوهه


File(منوی A)



- ۱: برای باز کردن پروژه جدید **New Project**(۱)
- ۲: برای باز کردن پروژه قبلی **Open Project** (۲)
- ۳: برای ذخیره کردن پروژه **Save, Save AS**(۳)
- ۴: برای دیدن و تنظیم کردن مشخصات پروژه **Project Properties**(۴)
- ۵: برای تنظیمات برنامه و محیط کاری **Preference**(۵)
(دربخش تنظیمات پیش فرض توضیح داده می شود)
- ۶: اگر روی یک فایلی در پنجره پروژه کلیک کنیم و این گزینه را انتخاب کنیم پنجرهای باز می شود و ما می توانیم بجای این فایل فعلی فایل جدیدی را در کتابخانه خود جاگزین کنیم.
- ۷: وارد فایل ها بصورت مستقیم در نوارهای تدوین(فایل عکس فیلم و یا صدا).
- ۸: وارد کردن فایل ها به پنجره کتابخانه **Insert Media File to Library**(۸)
(فایل عکس فیلم و یا صدا).

Edit(منوی B)

در این منو میتوان عملیات هایی از قبیل **Cut,Copy,Paste,Delete,Undo,Redo** را انجام داد.



Clip(منوی C)


۱: برای تغیر زمان عکس **Change Image...**(۱)

۲: برای قطع کردن صدای فیلم **Mute**(۲)

۳: ایجاد محو شدن در ابتدا و انتهای فیلم **Fade-In,Out**(۳)

۴: هر جا که نوار خط زمانی یا نوار کنترل قرار دارد و یا در زمان پخش کلیپ هر نقطه ای را که **Cut Clip**(۴) بدھیم و این گزینه را انتخاب کنیم کلیپ ما از همانجا برش می خورد و برای حذف یک محدوده ابتدا و انتهای ان را **Stop** بدهیم و برای حذف یک محدوده ابتدا و انتهای ان را **Delete** کنیم.

۵ Multi-trim Video...: برای ایجاد چند برش در فیلم وقتی این گزینه را برای فیلم انتخاب کنیم پنجره زیر باز می شود و ما با دقت بیشتری می توانیم رو فیلم خود مدیریت کنیم.



اگر ما یک کلیپ و یا قسمتی از یک کلیپ بریده شده را انتخاب کرده باشیم و این گزینه را انتخاب کنیم همان قسمت از کلیپ را برای ما به طور پیش فرض در مسیر دسکتاپ ویندوز ذخیره کرده و به کتابخانه فایلها اضافه می کند. (ایجاد کننده با همان پسوند پیش فایل مورد نظر).

در این پنجره می توان Start , End نقطه را که می خواهیم برش دهیم مثلًا فایل را Play کرده و وقتی به نقطه مورد نظر رسیدیم Stop کرده و دکمه Start را انتخاب می کنیم و برای نقطه End هم به همین صورت عمل میکنیم و به همین صورت می توانیم نقاط دلخواهی را بر حسب نیاز برش داد.


توجه کنید که بجز آن نقاطی را که Start , End آنها را مشخص کردیم بقیه نقاط حذف می شود.

Split-By Scenes (6)

این گزینه برای اسکن کردن کلیپ است (برای بازرسی سریع)

Save Trimmed Video(7)

با انتخاب این گزینه اگر در هر نقطه ای از کلیپ در حالت Stop باشیم یک عکس گرفته و به کتابخانه عکس ها اضافه می کند. : Save as Still Image(۸)



کتابخانه عکسها
کتابخانه فیلم ها
کتابخانه صداها
کتابخانه رنگها (برای قرار دادن یک تک رنگ بین کلیپها)
کتابخانه ترانزیشنها
کتابخانه فیلترها
کتابخانه متن ها
کتابخانه انیمیشن ها


برای وارد کردن هر نوع از این فایلها نیز می توانیم روی نکمه فولدر مانند کلیک کرده و فایل مورد نظر را وارد کتابخانه مورد نظر کنیم (در ادامه به کتابخانه ها پرداخته میشود)

Export (۹)

زیر منوهای که در این گزینه وجود دارند برای ارسال کلیپ مورد نظر به ایمیل و اینترنت
و یا می توانیم با انتخاب گزینه **Greeting Card** در همین گزینه فایل خود را بصورت
یک فایل **exe** در بیاوریم.

Properties(۱۰)

نشان دهنده مشخصات فایلها است:



۱) نشان دهنده نام و مسیر فایل

۲) حجم فایل

۳) زمان فایل

۴) مشخصات فریمها

۵) نشان دهنده نوع فشرده سازی فیلم

۶) نشان دهنده سرعت فریمها

۷) نشان دهنده تعداد کل فریمها یک فایل

۸) نشان دهنده نوع فشرده سازی صدا

۹) مشخصات صدا


کتابخانه

انواع فایل ها را که وارد محیط کاری می کنیم در این بخش قرار می گیرند مثل فیلم . عکس . صدا . انیمیشن ها . رنگ ها . متن ها . فیلتر ها . ترانزیشنها . برای قرار گرفتن در کتابخانه مربوط به فایل مورد نظرمان همانطور که در بخش منوها نشان داده شد می توانیم عمل کنیم . یا یکی از سر برگه های مربوط را انتخاب کنیم .



تنظیمات پیش فرض

برای تنظیمات پیش فرض و یا سفارشی کردن محیط کار این مسیر را انتخاب کنید:
File>Preference تا پنجره Preference باز شود که شامل چند سر برگه است که می توانیم به کمک این سر برگه و گزینه هایی که در آن وجود دارد محیط نرم افزار را به دلخواه تغییر دهیم.



سر برگ : General

گزینه Undo : این گزینه برای تنظیم تعداد برگشت به یک عملیات قبلی است که می توانیم تا ۹۹ بار آن را تنظیم کنیم(البته باید ابتدا تیک فال را بگذاریم)

گزینه Background Color : با این گزینه می توانیم رنگ زمینه پنجره نمایش را تغییر دهیم.

گزینه Show Startup Screen وقتی این حالت را فعال کنید درست مثل او لین بار که برنامه را راه اندازی می کنیم یک پنجره ای ظاهر می شود و به شما می گوید در چه میطی می خواهید بروید که برای شما ۳ حالت وجود که شما بهتر است گزینه VideoStudio Editor کنید (بهتر است که این گزینه غیر فعال باشد)

گزینه ...Display Title Safe area بهتر است که فعال شود چون یک کادری را در پنجره نمایش نشان می دهد که در موقع استفاده از متن اگر متن خارج از این کادر قرار گیرد در پروژه نهایی نمایش داده نمی شود (متنی که حرکت ندارد) در کل نقاط امن را برای متن نشان می دهد.

گزینه ...Use default transition... اگر ما این گزینه را فعال کنیم عکسها و فایلها بی را که وارد نوار تایم لاین قرار می دهیم بصورت Random

ترانزیشن ها بین آنها قرار می گیرند و یا ما می توانیم در همان قسمت تیک **Scroll** را زده و ترانیشن دلخواهی را انتخاب کنیم (بیشتر در مواقعه ای که عکس های زیادی داریم و وقتی این گزینه را در حالت **Random** فعال کنیم و عکس ها را بصورت **Insert to time line** وارد کنیم بصورت اتوماتیک از ترانزیشنها مختلف بین آنها قرار می گیرد البته می توانیم زمان ترانزیشنها و زمان عکسها را نیز بصورت اتوماتیک تنظیم کرد که در ادامه به آنها می پردازیم در قسمت **Edit**

: **Play back method**
که شامل ۲ گزینه است :

- ۱) **Instant playback** : تصاویر را در پنجره پیش نمایش با کیفیت پایین ولی با سرعت زیادتر نشان می دهد.
- ۲) **High quality playback** : پیش نمایش با کیفیت بالا ولی سرعت کمتر.


: **Clip display mode**
شامل ۳ گزینه است که نحوه نمایش دادن فایل های تصویری در نوار ها نشان مشخص می کند:

- ۱) **Thumbnail** : اگر نوار را **Zoom** تا آخرین حد **Zoom** کنید می بینید که همه آن را نشان می دهد.
- ۲) **File Name Only** : فقط نام کلیپ را می توان در نوار مشاهده کرد.
- ۳) **Thumbnail and file name** : بنظر من بهترین حالت است چون هم اسم فایلمان و هم ابتدای آن مشخص است (البته بسته به نیازی که داریم از آنها استفاده می کنیم).

: **Working folder**
مشخص کننده مسیر فایل پروژه است که پروژه ها در این نرم افزار با پسوند **Uvs** است(**Ulead Video Studio**).

: **Default field order**
این گزینه شامل ۳ بخش است :
Frame-based : برای اینکه از پروژه خود خروجی بگیریم تا در محیط ویندوز از آن استفاده کنیم بهتر است این گزینه را انتخاب کنیم در غیر این صورت برای اینکه فایل ما در تلویزیون یا دستگاه های پخش نمایش داده شود می توانیم یکی از این دو گزینه را انتخاب کنیم.
Upper frame first و یا **Lower frame first** را انتخاب کنیم.
(نواع خروجی گرفتن از پروژه را در ادامه بحث به آنها می پردازیم)

: **Automatically save project every**
می توانیم به آن مقداری بر حسب دقیقه به آن بدھیم تا پروژهء ما بصورت اتوماتیک ذخیره شود البته یک بار باید پروژه را ذخیره کرده باشیم تا مسیر آن تعیین شده باشد.



12

: سر برگ Edit
file>preferences--Edit

نوع سیستم پخش که بهتر است روی PAL باشد.


: Resampling Quality گزینه شامل ۳ قسمت است نوع که نوع کیفیت خروجی را تعیین می کند(از خوب تا عالی)

: Default insert image/.... گزینه می توانیم زمانی را بصورت پیش فرض برای عکس های خود انتخاب کنیم این زمان برای همه عکسها اعمال می شود.

: Default transition effect du... گزینه می توانیم زمانی پیش فرض برای ترانزیشنها خود انتخاب کنیم. این زمان برای همه ترانزیشنها است.

: Capture سر برگ تنظیمات مربوط به کپچر گرفتن بهتر است بصورت پیش فرض باشد. در این سر برگ نیز می توانیم پسوند عکسها را که از فیلم می گیریم (عکس برداری از عکس را در قسمت منوی Clip توضیح دادم) با پسوند jpg ذخیره کنیم پیش فرض BMP است.

در بخش Capture still image save format: می توانیم پسوند را به jpg تغییر دهیم و شفافیت آن را نیز می توانیم در قسمت Image Quality تغییر دهیم.



(*) Default UI layout preset.


: UI Layout سر برگ

این سر برگ شامل ۴ گزینه است که برای تغییر حالت محیط کاری بکار می روند. مثل تغییر مکان پنجره پیش نمایش از چپ به راست و تغییر مکان کتابخانه فایلها....


کپچر کردن Capture

با انتخاب برگه **Capture** در محیط کاری نمای مربوط به کپچر گیری یا به اصطلاح میز کاری کپچر کردن ظاهر میشود.
در این محیط کاری ما می توانیم صدا و فیلم های خود را با دستگاه ای که به کامپیوترا مان نصب است با استفاده از این نرم افزارمی توان فایل مورد نظر در کامپیوتر ذخیره کرد.
که به اصطلاح به آن کپچر گیری می گویند.

سر برگ را انتخاب کنید تا شکال زیر ظاهر شود:



در پنجره ظاهر شده گزینه **Capture Video** را انتخاب کنید تا پنجره اصلی محیط کاری کپچر گیری ظاهر شود تا بتوانیم از فایل مورد نظر را وارد کنیم.
وقتی **Capture Video** را انتخاب کنید پنجره زیر ظاهر می شود..




Capture Options...

Video and Audio Capture Property Settings...

Change Field Order...

گزینه Capture Options... وقتی روی این گزینه کلیک کنید شکل زیر ظاهر می شود.



: اگر فعال باشد فایل ورودی در کتابخانه قرار می گیرد.
Capture Library : اگر فعال نباشد در فایل ورودی صدا نخواهیم داشت.
Capture audio

گزینه Video and Audio Capture property Settings.... را از دکمه Option انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.




این پنجره شامل ۳ سر برگ است:
Source : این پنجره برای انتخاب دستگاه ورودی بکار می رود
در قسمت Video دستگاه ورودی تصویر و در قسمت Audio دستگاه ورودی صدا.

Color : تنظیمات مربوط به رنگ (بهتر است بصورت پیش فرض پاشد)

: Capture

در این بخش می توانید تنظیمات مربوط به فایل ورودی خود را انجام دهیم(تنظیمات نوع فرمت)




روی دکمه

کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

در این پنجره شما می توانید تنظیمات

پیشرفته تری را روی نوع فرمات خود انجام دهید.


(اما بهتر است که بصورت پیش فرض باشد)



ویرایش فایل های تصویری در نمای تایم لاین TimeLine

یک کلیپ را در نمای تایم لاین در نوار شماره یک قرار بدهید در سربرگ **Edit** و روی آن کلیک کنید.

با این کار در قسمت زیر کتابخانه ۲ پنجره باز می شود که گزینه هایی برای کار بر روی کلیپ دارد. پنجره های **(Video & Attribute)**




برای چرخاندن کلیپ

ایجاد محو کردن صدا


برای بالا بردن سطح صدا که از ۰ تا ۵۰۰ قابل تغییر است

برای جدا کردن صدا از تصویر (کم و یا زیاد کردن صدا که از ۰ تا ۵۰۰ قابل تنظیم است)


Color Correction : این گزینه برای اصلاح رنگ است وقتی که روی این گزینه کلیک کنید پنجره زیر ظاهر می شود. توجه اگر ما بخواهیم فقط چند ثانیه از فیلمان را رنگش را تغییر دهیم باید ابتدا آن قسمت را برش داده و بعد عملیات لازم را انجام دهیم در غیر این صورت همه فیلم ما تغییر خواهد کرد این نکته برای همه تنظیمات صدق می کند.



PlayBack Speed : این گزینه برای تنظیمات سرعت کلیپمان است وقتی روی این گزینه کلیک کنیم پنجره زیر ظاهر می شود. با مقدار دادن یا حرکت دادن لغزنه به چپ و راست در قسمت **Speed** میتوانیم سرعت کلیپ را تند یا کند کنیم که از ۱۰ تا ۱۰۰۰ این سرعت قابل تغییر است. ۱۰ کمترین سرعت که باعث افزایش زمان کلیپ هم می شود ۱۰۰۰ بیشترین سرعت که باعث کاهش زمان کلیپ می شود. (نکته ای که در قسمت رنگ گفتم در اینجا هم صادق است)




برای کم کردن زمان از ابتدا و انتهای بروی کلیپی که در نوار تایم لاین قرار دارد به شکل توجه کنید:



وقتی اشاره گر موس را در ابتدای کلیپ نگه داشته باشیم فلشهايی به سمت چپ یا راست ظاهر می شود (مثل شکل) که با حرکت دادن آنها از زمان فایل ما کم می شود اگر در ابتدای کلیپ این عمل را انجام دهیم از ابتدایی کلیپ کم شده اگر از آخر این کار را انجام دهیم از آخر کلیپ کم می شود (مثل قیچی کردن کلیپ با این تفاوت که فقط از ابتدای و انتهای این کار انجام می پذیرد)


تنظیمات Attribute برای کلیپ در نوار یک : این پنجره مربوط به تنظیمات تغییر ابعاد کلیپ است.



Distort Clip : وقتی این گزینه را فعال کنید در کلیپ را که در نوار تایم لاین روی آن کلیک کرده اید نقاطی(۸ نقطه زرد) در صفحه پیش نمایش ایجاد می شود ایجاد می شود که می توانید روی آنها اشاره گر موس را برد و اندازه آنها را تغییر داد.
به شکل توجه کنید:




و همچنین در قسمت های ۴ گوش بالا و پایین زیر نقطه های زرد ۴ نقطه سبز وجود دارد که می توانیم به کمک آنها برروی کلیپ خود ایجاد کشیدگی کنیم .
به شکل توجه کنید:



و همچنین اگر روی کلیپ کلیک راست گزینه های جهت تغییر مکان و اندازه کلیپ بصورت اتوماتیک وجود دارد.

حالا یک عکس را در نوار تدوین قرار بدهید و روی آن کلیک کنید با این کار پنجره زیر ظاهر می شود که برای تنظیمات عکس بکار می رود:




وقتی ما عکسی را در نوار تدوین قرار می دهیم حتی اگر اندازه آن کوچک با نرم افزار بطور پیش فرض اندازه آن را به اندازه نمایش نمایش بزرگ می کند و روی عکس ایجاد کشیدگی می کند که شاید این حالت زیاد خوب نباشد برای این که عکس به اندازه پیش فرض خود در صفحه نمایش اجرا شود در این صفحه تنظیمات در قسمت Resampling Opti..

۲ گزینه وجود دارد :

- ۱ برای تغییر اندازه عکس به حالت پیش فرض خود. **Keep aspect ratio.**
- ۲ برای تغییر ابعاد به اندازه صفحه نمایش . **Fit to project Size.**

با استفاده از این گزینه می توانیم جلوه ویژهای را به عکس بدهیم حرکت به چپ و راست بالا و پایین و حرکت به طرف داخل و بیرون. این گزینه را فعال کنید و روی فلش کوچکی که به طرف پایین اشاره می کند کلیک کنید تا حالتها که به طور پیش فرض در این قسمت وجود دارد ظاهر شود. و به دلخواه یکی از این حالتها را انتخاب کنید.



برای ایجاد یک حرکت دلخواه روی گزینه **Customize** کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود:



Zoom ratio: روی نقطه شروع یا پایان کلیک کنید و مقداری را در این

وارد کنید از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ با این کا هرچه مقدار بیشتر باشد سرعت حرکت و اندازه آن تغییر می کند البته این کار را می توانید با کشیدن نقطه چینی که برای این ۲ نقطه ایجاد شده است انجام داد.


Transparency: با مقدار دادن در این قسمت باعث ایجاد محیط در نقاط شروع یا پایان می شویم. که از ۰ تا ۱۰۰ قابل تغییر است.

چند تا کلیپ در نوار شماره یک قرار بدهید و در بخش خط زمانی نوار تایم لاین کلیک راست کنید به شکل زیر توجه کنید:

۴ گزینه اول برای بزرگ کردن و کوچک کردن فایلها استفاده می شود.


۲ گزینه آخر نیز برای پرش به ابتدا و یا انتهای فایلها استفاده می شود.

برای پرش به ابتدا و یا انتهای پروژه می توانیم از روی صفحه کلید گزینه های Home و End را کلید کنیم.



افزایش نوار


روی این شکل کلیک کنید تا پنجره Overlay Track Manager باز شود در پنجره ظاهر شده تیک تراکهایی که می خواهیم ظاهر شود را فعال می کنیم از ۱ تا ۶ تراک برای ویدیو در این پنجره در نظر گرفته شده است.



روی هم قرار دادن کلیپها

برای اینکه کلیپهای ویدیویی و یا عکسها را روی هم قرار دهیم:
ابتدا یک کلیپ را در نوار اول قرار داده و کلیپ بعدی را در نوار دوم به بعد. هنگامی که کلیپ دوم را در در نوار مورد نظر قرار دادیم نرم افزار به حالت Overlay می رود و کلیپ مورد نظر به همراه نقطه چین هایی که در اطرافش است در وسط کلیپ بالایی قرار می گیرد و پنجره تنظیمات (Attribute) آن نیز فعال می شود. به شکل زیر توجه کنید. همان عملیاتهایی که برای کلیپها در نوار ۱ (تغییر اندازه. جابجایی. کشیدگی...) برای این کلیپ نیز انجام می شود برای اینکار باید با نشانگر روی کلیپ رفته و عملیات مربوطه را انجام دهید.

(تنظیمات برای کلیپ در نوار یک)




برای به حرکت در آوردن کلیپ روی کلیپ اصلی
باید نقطه ورود و خروج آن را در قسمت های Enter و Exit تعیین کنید.




Mask & Chroma Key

روی دکمه Mask & chroma key در پنجره Attribute کلیک کنید.
با اینکار شکل زیر ظاهر می شود:




گزینه Apply overlay option را فعال کنید با این کار گزینه های Type فعال می شود در قسمت ۲ گزینه وجود دارد ۱ MaskFrame و ۲ Chroma key.

۱. **Chroma key**: (برای حذف رنگی در کلیپ) به طور اتوماتیک و قبیل گزینه Apply... را فعال می کنیم رنگی که بیشتر از همه در کلیپ وجود دارد حذف می شود. برای حذف رنگ دلخواه شما می توانید در قسمت Similarity قطره چکان را انتخاب کرده و روی کلیپ برده و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید تا پاک شود.



۲ MaskFrame.: با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می شود که می توانید در این پنجره می توانید قابی را برای کلیپ خود انتخاب کنید:



ویرایش فایل های صوتی در نمای Audio View و TimeLine

نمای TimeLine

برای ویرایش یک فایل صوتی ابتدا سر برگ **Audio** را انتخاب کنید و یک فایل صوتی را از قسمت کتابخانه انتخاب کرده و در یکی از نوارهای **Music voice** یا **voice** قرار دهید و روی آن کلیک کنید با انجام این کار ۲ پنجره مربوط به تنظیمات صدا آشکار نشان دهنده زمان فایل انتخابی.

(فایلهای صوتی نیز مانند کلیپ های ویدیویی قابل برش کردن... هستند)

برای تند و یا کند کردن صدا (تغییر سرعت اجرا) که از ۰ تا ۱۰۰۰ قابل تغییر است.

برای ضبط کردن صدا با میکروفون و یا.... برای این کار روی یک مکان خالی در قسمت نوارهای کلیک کنید تا این گزینه فعال شود و روی این گزینه کلیک کرده و روی دکمه Start کلیک کنید.

برای بالا و یا کم کردن صدا و یا قطع کردن صدا که از ۰ تا ۵۰۰ قابل تغییر است که حالت پیش فرض آن ۱۰۰ است.

برای جلوه محو شدن صدا. برای وارد کردن صدا از یک سی دی صوتی.

نمای Audio View



ابدا برای این کار کلیپ مورد نظر را در یکی از نوارها قرار داده و به نمای تنظیمات صدا بروید و روی آن راست کلیک کرده و گزینه ... **Split Audio** را انتخاب کنید با این کار صدا از تصویر جدا شده و در نوار صدا قرار میگیرد و شما میتوانید روی آن راست کلیک کرده و گزینه **Delete** را انتخاب کنید تا صدا حذف شود یا می توانید قسمتی از آن را بریده و آن را حذف کنید و یا می توانید بجای آن صدای دیگری قرار دهید.


برای کم یا زیاد کردن شدت صدا وقتی شما در نمای تنظیمات صدا می روید ۲ پنجره فعال میشود **Attribute** و **Surround Sound Mixer** شما پنجره **Attribute** را انتخاب کنید همان طور که در صفحه قبل نشان دادم میتوانید قسمت دلخواه را بریده و درجه آن را از ۰ تا ۵۰۰ تغییر دهید.

برای ایجاد محو شدن صدا و یا تغییر شدت صدا روش دیگری نیز وجود دارد وقتی شما صدایی را در نوار قرار دادید یک خط قرمز در وسط آن نمایان میشود که نشان دهنده شدت صدا است شما وقتی روی هر نقطه کلیک کنید مربع کوچکی در روی خط ایجاد می شود اگر این مربع را را به طرف بالا ببرید شدت صدا زیاد می شود اگر به طرف پایین ببرید شدت صدا کم می شود و اگر نقطه مورد نظر را به سرعت به طرف بالا ببرید نقطه حذف می شود.(روش دیگری نیز وجود دارد که می توانید به صفحه بعد مراجعه کنید)

نکته: برای شنیدن صدای تغییر یافته روی مثلث خط کنترل کلیک کنید و بعد **play** کنید تا همه نوارها فعال شوند.(به صورتی که خط قرمز وسط فایل دیده نشود در غیر این صورت تغییرات ایجاد شده نمایان نخواهد شد)

: Surround Sound mixer

غیر فعال کردن صدای شیار مورد نظر در هنگام
کار کردن در خروجی گرفتن تاثیری ندارد.



این ابزار برای تغییر شدت صدا استفاده می شود ابتدا نقطه شروع مورد نظر را با استفاده از خط کنترل انتخاب کرده (در حالتی قرار داشته باشد که خط قرمز وسط فایل معולם نباشد) و شدت صدا را تغییر دهید (بالا و یا پایین) و دو باره با استفاده از خط کنترل نقطه پایان را انتخاب کرده و به همین ترتیب می توانیم شدت صدا را در نقاط مختلف فایل تغییر دهیم.

برای شنیدن صدای تغییر یافته باید روی خط کنترل کلیک کنید و بعد Play کنید.
نکته صفحه قبل:.....

می توانید روی این گوی کلیک کرده و آن را به طرف چپ یا راست ببرید تا جهت باند صدا تغییر کند. ابتدا با استفاده از خط کنترل نقطه شروع مورد نظر را انتخاب کرده و باند آن را تغییر دهید و دو باره نیز با استفاده از خط کنترل نقطه پایان آن را انتخاب کرده و گوی را به وسط قرار دهید به این ترتیب ان قسمت جهت باندش تغییر کرده است برای شنیدن صدای تغییر یافته باید روی خط کنترل کلیک کنید و بعد Play کنید.

نکته صفحه قبل:.....

زیرنویس (متن) Title

کتابخانه مربوط به متن ها را انتخاب کنید با این کار روی صفحه نمایش برای شما پیغامی ظاهر می شود که به شما می گوید روی صفحه دوبار کلیک کنید و متن مورد نظر را بنویسد (برای فارسی نویسی می توانید از نرم افزارهای مثل مریم و یا **ipt5** استفاده نمایید) و بعد از نوشتن متن مورد نظر در مکان خالی از صفحه نمایش کلیک کنید با این کار متن مورد نظر شما در قسمت نوارها در نوار مربوط به متن قرار می گیرد و برای افزایش زمان متنی که در روی کلیپ قرار گرفت می توانید روی متن در درون نوار کلیک کرده با این کار ابتدا و انتهای متن زرد می شود و سپس موس را در یکی از این دو قسمت بردہ با این کار فلشی ظاهر می شود روی آن کلیک می کنیم و در جهت داخل یا بیرون می بیریم و رها می کنیم تا زمان آن افزایش یا کاهش یابد. برای ویرایش متن می توانید روی صفحه نمایش کلیک کنید که با این کار متن در حالت انتخاب قرار می گیرد (در اطراف آن ۸ نقطه زرد قرار می گیرد) و برای تغییر دادن متن باید روی متن انتخاب شده ۲ بار کلیک کنید. متن در حالت انتخاب دارد به شکل زیر توجه کنید:



برای اضافه کردن انیمیشن به متن در همان حالت انتخاب (اطراف متن نقاط زرد جود داشته باشد) متن . پنجره Animation را انتخاب کنید و تیک گزینه **Apply Animation** را فعال کنید و در کشوی Type حالات دلخواه را انتخاب و روی آن کلیک کنید با این کار انیمیشن موردنظر به متن اضافه میشود.

(Transition) Effect افکت ها

افکتها حالتهای زیبایی هستند که ما می‌توانیم بین کلیپ‌ها و یا عکس‌های خود قرار دهیم . به نظر من تماشای یک فیلم بدون افکت خیلی خسته کننده است ما می‌توانیم با قرار دادن افکت بین فایلهای خود فیلم خود را زیبا کنیم.


ابتدا نقاط کلیپ خود را که می‌خواهید بین آنها افکت قرار بگیرد بپرسید و به قسمت کتابخانه Effect بروید. و پانل تدوین را در نمای استریو بورد قرار دهید. در این ورژن از این نرم افزار حدود ۱۷۰ افکت وجود دارد که هر کدام از آنها تنظیمات و حالات مختلفی دارند مثل ایجاد border و تغییر جهت و تغییر زمان.

(نکته باید تناسب زمان بین افکت و عکس و یا فیلم را رعایت کنید)



فیلترهای ویدیویی

برای اضافه کردن فیلتر به عکس یا فیلم مورد نظرتان ابتدا در قسمت سر برگ **Edit** بروید و از قسمت کشویی باز شو که در عکس صفحه قبل نشان داده شد گزینه **Video Filter** را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که فیلترها را اگر روی کلیپی قرار بدهیم فیلتر مورد نظر روى کل فریم های فیلم اعمال می شود . پس ابتدا ، ابتدا و انتهایی مکان مورد نظر کلیپ خود را بریده و فیلتر را گرفته و (در نمای استریو بورد) روی آن قرار می دهیم در این نرم افزار حدود ۵۰ فیلتر وجود دارد که هر کدام از آنها به چند بخش تقسیم و تنظیمات خاص خود را دارند.



خروجی گرفتن از پروژه

برای خروجی گرفتن از کاری که انجام دادیم (اتمام پروژه) سر برگ Share را انتخاب کنید با انتخاب این گزینه نمای زیر ظاهر می شود: به شکل زیر توجه کنید:



منابع :

تجربه کاری
End.....

MajidRahimi1986@yahoo.com

09112515015

Majid1986Rb@yahoo.com

09112515015

33

